# Učebný text pre správcov sietí a operačných systémov Linux a Windows

RICHARD OSTERTÁG, KI FMFI UK BRATISLAVA

Materiál je výstupom Rozvojového projektu Univerzity Komenského a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 002UK-2-1/2018 – "Vzdelávanie pre informačnú spoločnosť" v oblasti Podpora vysokých škôl pri plnení záväzkov prijatých v rámci Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania SR.

Jazyková úprava:

Rukopis neprešiel jazykovou úpravou.

Licencia:

Rozmnožovanie a úprava textu a jeho častí v listinnej alebo elektronickej podobe, preberanie textu a jeho častí do iných publikácií a ich zverejňovanie prostredníctvom webových sídiel je možné len s písomným súhlasom Univerzity Komenského a s uvedením úplnej citácie textu alebo jeho príslušných častí.

# Obsah

Ol	osah		i
Zo	oznam	n obrázkov	iv
1	Úvo	od	1
2	Príst	tup k Windows AD DS z Linuxu	3
	2.1	Inštalácia Active Directory Domain Services na Windows Server .	 3
		2.1.1 Základná konfigurácia počítača	 3
		2.1.2 Inštalácia "Active Directory Domain Services"	 4
		2.1.3 Konfigurácia "Active Directory Domain Services"	 6
		2.1.4 Otestovanie funkčnosti servera	 8
	2.2	Dekódovanie SID	 9
	2.3	Základné používanie AD DS	 10
		2.3.1 Správa používateľov a počítačov v AD	 10
		2.3.2 Pohľad do obsahu LDAP	 11
	2.4	Samba	 12
		2.4.1 Balík: samba	 12
		2.4.2 Balík: winbind	 12
		2.4.3 Balíky: libnss-winbind a libpam-winbind	 12
		2.4.4 Balík: smbclient	 13
		2.4.4.1 Zoznam zdieľaných priečinkov	 13
		2.4.4.2 Chybové hlásenia	 13
		2.4.4.3 "FTP" prístup k súborom	 14
		2.4.4.4 Tlač na zdieľanú tlačiareň (smbclient)	 15
		2.4.4.5 Tlač na zdieľanú tlačiareň (smbspool)	 15
		2.4.5 Balík: cifs-utils	 15
		2.4.5.1 Pripojenie bez hesla alebo mena	 16
	2.5	Doménová autentifikácia vo Windows	 16
	2.6	Tri autentifikačné stratégie voči AD	 17
		2.6.1 LDAP autentifikácia	 17
		2.6.2 Autentifikácia pomocou LDAP a Kerberos	 17
		2.6.3 Autentifikácia pomocou winbind	 17
	2.7	Linux – konfigurácia siete	 17

ODCAT	
OBSAH	

	2.8	Linux – konfigurácia synchronizácie času
	2.9	Linux PAM
		2.9.1 Autentifikačné služby
		2.9.2 Formát súborov
		2.9.2.1 Význam poľa <control></control>
		2.9.3 Konfigurácia PAM
		2.9.4 Automatické vytvorenie domovského adresára
	2.10	Linux NSS
		2.10.1 Konfigurácia NSS
	2.11	Interná reprezentácia objektov
	2.12	winbind: Mapovanie SID na Unix ID
		2.12.1 idmap_tdb
		2.12.2 idmap_rid
		2.12.3 idmap_ad 25
	2.13	Identity Management for UNIX
		2.13.1 Windows Server 2012 R2
		2.13.2 Windows Server 2016 a vyššie
	2.14	Samba – konfigurácia
	2.15	Pridanie Linuxového počítača do domény
	2.16	Používanie domény
	2.17	Prihlásenie používateľa z AD
		2.17.1 Autentifikácia cez AD pre smbclient
		2.17.2         Zmena hesla v AD         32
3	Sam	ba 4 ako Linuxový radič domény 33
	3.1	Konfigurácia siete
	3.2	Odporúčania pre Samba AD DC
	3.3	Základná inštalácia
	3.4	Zriadenie domény (DCPROMO)
		3.4.1 Interakcia so samba-tool pri zriadení domény
		3.4.2 Význam zadaných parametrov
		3.4.3 Popis vytvoreného konfiguračného súboru
		3.4.4 Konfiguračný súbor – implicitné parametre
	3.5	Spustenie a kontrola Samba AD-DC procesov
		3.5.1 Kontrola portov
		3.5.2 Kontrola konfigurácie zdieľaných priečinkov
		3.5.3 Kontrola autentifikácie a prístupových práv
	3.6	Konfigurácia DNS a kontrola funkčnosti
	3.7	Konfigurácia Kerberosu
		3.7.1 Test pripojenia cez Kerberos
	3.8	NTP server pre AD 45
		3.8.1 Konfigurácia NTP servera 46
	3.9	Použitie samba-tools
	3.10	Pridanie Windows do domény

		3.10.1	Predpokl	ady						 					48
		3.10.2	Pridanie	do domény						 	•				48
		3.10.3	Prihláser	iie ako pou	žívateľ do	omény				 					49
		3.10.4	Kontrola	synchroniz	zácie časi	ı				 					50
	3.11	Inštalác	cia RSAT							 	•				51
	3.12	ADSI E								 	•				52
	3.13	ADUC	– pridani	e nového p	oužívatel	à				 	•				53
	3.14	Exspire	ované hes	lo						 	•				54
	3.15	Samba	4 – skupi	nové politil	<b>xy</b>					 	•				54
		3.15.1	Group Po	olicy Manag	gement .					 	•				54
		3.15.2	Výpis vše	etkých skup	oinových	politík				 	•				55
		3.15.3	Vytvoren	ie nového	GPO					 					55
		3.15.4	Editácia	obsahu GP0	Э					 	•				56
		3.15.5	Vytvoren	ie prihlaso	vacieho s	skriptu				 					57
		3.15.6	Nové pol	itiky z poh	ľadu sam	ba-tool	•••			 					58
	3.16	Rozšíre	ené atribú	ty súborov					•••	 • •	•	 •	 •		59
4	Cygy	win													61
	4.1	Cygwir	n – inštalá	ácia						 					61
	4.2	Cygwir	n – inštalá	ácia balíčka						 	•				64
	4.3	Cygwir	n/X							 	•				65
		4.3.1	Inštalácia	<b>a</b>						 	•				65
		4.3.2	Integráci	a s Windov	vs					 	•				66
		4.3.3	Možnost	i spustenia						 	•				67
			4.3.3.1	XWin Ser	ver					 	•			•	67
			4.3.3.2	startx /usr	/bin/fvw	m2				 				•	68
			4.3.3.3	XLaunch				•••	•••	 •	•	 •	 •	•	68
5	PuT	ГҮ													71
6	Pripe	oienie n	a plochu	Windows	z Linuxu										75
	6.1	RDP a l	Network	Level Autho	enticatio	<b>1</b>				 					75
		6.1.1	Povoleni	e vzdialené	ho prístu	u				 					76
		6.1.2	Vvpnutie	e vvnucova	nia NLA	<b>I</b>				 					76
	6.2	rdeskto	ор q							 					77
		6.2.1	Pripoien	ie cez rdesk	top bez l	NLA .				 					78
	6.3	FreeRD	P				•••	•••	•••	 •	•	 •	 •	•	79
7	Záve	er													81

## Zoznam obrázkov

2.1	Nastavenie pevnej IP adresy servera	4
2.2	Pridanie "Active Directory Domain Services"	5
2.3	Inštalácia "Active Directory Domain Services"	5
2.4	Spustenie "Active Directory Domain Services Configuration Wizard"	6
2.5	Nastavenie možností pre doménový radič	7
2.6	Kontrola splnenia všetkých predpokladov pre konfiguráciu AD DS	8
2.7	Aplikácia "Active Directory Users and Computers"	11
2.8	Aplikácia "Active Directory Services Interfaces Editor"	11
2.9	Záložka UNIX Attributes zo "Server for NIS"	27
2.10	Aktivovanie pokročilých nastavení v ADUC	28
3.1	Pridanie počítača do domény	49
3.2	Dokončenie pridania počítača do domény	49
3.3	Pridanie do domény	50
3.4	Inštalácia RSAT na Windows 10	51
3.5	Windows 10 Administrative Tools (vrátane RSAT nástrojov)	52
3.6	RSAT – ADSI Edit	52
3.7	RSAT – ADUC	53
3.8	ADUC – vytvorenie nového doménového používateľa	53
3.9	Nástroj pre správu skupinových politík	55
3.10	Vytvorenie a pomenovanie nového objektu skupinovej politiky	56
3.11	Umiestnenie nového GPO aj s jeho odkazom	56
3.12	Editor skupinovej politiky	57
3.13	Editovanie politiky pre prihlasovací skript	58
4.1	Spustenie inštalácie systému Cygwin	62
4.2	Zmena adresára s balíčkami a nastavenie pripojenia k Internetu	62
4.3	Zvolenie servera s balíčkami a ich základný výber	62
4.4	Dokončenie inštalácie Cygwinu	63
4.5	Cygwin64 Terminal	63
4.6	Opätovné spustenie inštalácie Cygwin	64
4.7	Výber balíčka vim pre inštaláciu do systému Cygwin	64
4.8	Priebeh inštalácie balíčka vim do systému Cygwin	65
4.9	Výber balíčka xorg-server	65
4.10	Výber balíčka xorg-server	66

## ZOZNAM OBRÁZKOV

4.11	Výber balíčkov fvwm, xinit a xlaunch	66
4.12	X server v zakorenenom móde	68
4.13	Spustenie X servera cez XLaunch	69
4.14	Spustenie xterm vo viacoknovom móde	69
5.1	PuTTY – nastavenie mena počítača a vzhľadu terminálového okna	71
5.2	PuTTY – nastavenie pevného používateľského mena a verzie SSH protokolu	72
5.3	PuTTY – uloženie nastavení a potvrdenie autentickosti pri prvom prihlásení	72
5.4	PuTTY – terminálové okno po nadviazaní spojenia	73
6.1	Povolenie vzdialeného prístupu	76
6.2	Vypnutie vynucovania NLA	76
6.3	Prihlasovacie okno po pripojení sa programom rdesktop bez NLA	78
6.4	Pracovná plocha po pripojení sa programom xfreerdp s NLA	79

## Kapitola 1

# Úvod

Svety počítačov postavených na operačnom systéme Windows a Linux zostávali dlho oddelené. Dnes sa však čoraz častejšie stretávame s použitím oboch systémov v rámci jednej siete. V takomto prípade je interoperabilita týchto systémov dôležitou otázkou. Našťastie obe strany postupne k sebe nachádzajú cestu.

Cieľom tohto materiálu je ukázať, ako je možné oba systémy nakonfigurovať tak, aby spolu zdieľali údaje a plnohodnotne spolupracovali v jednej doméne s využitím autentifikácie a adresárových služieb poskytovaných druhou platformou (ktorou môže byť platforma Windows, tak aj na platforma Linux).

Najprv v samostatnej kapitole demonštrujeme, ako pripojiť Linuxový počítač s Ubuntu 20.04 do domény riadenej Windows Serverom 2019. Ukážeme konfiguráciu radiča domény na Windows a ako nastaviť autentifikáciu používateľov na Linuxe voči tejto doméne. Na záver tejto kapitoly predvedieme, ako sa môže doménový používateľ prihlásiť na Linuxový počítač, pričom sa mu automaticky vytvorí domovský priečinok a správne sa namapuje jeho doménový identifikátor na Linuxový.

V ďalšej kapitole vykonáme inštaláciu a konfiguráciu radiča domény postaveného na Linuxovom balíku Samba 4. Demonštrujeme niektoré možnosti správy takejto domény z Linuxu, ale ukážeme aj jej správu natívnymi nástrojmi operačného systému Windows. Na záver pridáme počítač s operačným systémom Windows do Samba domény a ukážeme vytvorenie a aplikovanie skupinových politík.

Nakoniec si popíšeme pripojenie z jedného operačného systému na vzdialenú pracovnú plochu druhého. Najprv v samostatnej kapitole popíšeme projekt Cygwin, pričom sa zameriame na SSH a X server. Oba programy použijeme na pripojenie sa z operačného systému Windows na Unixový počítač. V nasledujúcej kapitole použijeme program PuTTY, ako náhradu za SSH z Cygwinu. Toto riešenie sa hodí, pokiaľ nepotrebujeme celú funkčnosť prostredia Cygwin a chceme šetriť priestorom na disku. V poslednej kapitole ukážeme s použitím programov rdesktop a FreeRDP, ako sa možno pripojiť z operačného systému Linuxu na vzdialenú pracovnú plochu Windows.

## Kapitola 2

## Prístup k Windows AD DS z Linuxu

Prvým problémom, ktorého riešenie si popíšeme, je využitie adresárových služieb poskytovaných doménovým radičom bežiacim na operačnom systéme Windows z Linuxových pracovných staníc. Prezentované riešenie umožní doménovým používateľom prihlásiť sa aj na Linuxové počítače pridané do domény bez toho, aby niekto musel pre nich najprv vytvoriť lokálne Linuxové konto.

## 2.1 Inštalácia Active Directory Domain Services na Windows Server

Pre účely vyskúšania pridania Linuxových počítačov do domény si najskôr spravíme základnú inštaláciu doménových služieb na Windows Server 2019 Standard.

## 2.1.1 Základná konfigurácia počítača

Pred inštaláciou Active Directory Domain Services na Windows Server je potrebné mať nastavené silné heslo pre správcu (účet Administrator), zvolené meno počítača, pridelenú pevnú IP adresu a aktualizovaný operačný systém s poslednými záplatami. Nastavenie mena počítača vykonáme v aplikácii "✿ Settings" (prístupnej zo štart-menu) stlačením tlačidla Rename this PC v časti "System ► About".

V zobrazenom dialógovom okne "Rename your PC" zadáme meno počítača. Pre meno sme si zvolili winse (ako WINdows SErver). Po potvrdení zmeny mena tlačidlom Next je potrebné pre aplikovanie tejto zmeny počítač reštartovať, kliknutím na tlačidlo Restart now.



You can use a combinati	on of letters, hyphens, and nu	imbers.
Current PC name: WIN-k	SA7L3IGSQK	
winse	×	

Po reštartovaní počítača ešte potrebujeme nastaviť pevnú IP adresu, pretože štandardne sa používa adresa získaná od DHCP servera. Nastavenie pevnej IP adresy je možné cez nastavenie v časti "☆ ト Network & Internet ト Change adapter options". Tu si dvojklikom vyberieme pripojenie Ethernet0. V dialógovom okne "Ethernet0 Status" stlačíme tlačidlo Properties. V novom okne "Ethernet0 Properties" si zvolíme v zozname "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" a opäť stlačíme tlačidlo Properties". V poslednom okne s názvom "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties" zvolíme "Use the following IP address" a "Use the following DNS server address". Potom zadáme údaje podľa obrázku nižšie. V tomto prípade sme zvolili pre server IP adresu 172.22.222.10/16, pričom predvolená brána je 172.22.0.1. Brána v našom prípade slúži aj ako DNS server. Tieto údaje treba samozrejme prispôsobiť konkrétnemu prostrediu, v ktorom sa server inštaluje.



Obr. 2.1: Nastavenie pevnej IP adresy servera

## 2.1.2 Inštalácia "Active Directory Domain Services"



Po základnej konfigurácii počítača pridáme serveru rolu pre "Active Directory Domain Services" (v skratke AD DS). Role môžeme pridávať napríklad pomocou aplikácie "Server Manager", ktorá sa automaticky spustí po prihlásení. V menu si vyberieme položku "Manage" a následne v rozbalenom menu položku "Add Roles and Features". Po jej odkliknutí sa zobrazí okno so sprievodcom "Add Roles and Features Wizard".

Sprievodca najprv upozorní na potrebu silného hesla pre správcu, nastavenie statickej IP adresy a posledných aktualizácií. Tieto kroky sme už vykonali v základnej konfigurácii, takže stlačením tlačidla Next > prejdeme na ďalší krok.

V tomto kroku s názvom "Installation Type" si vyberieme možnosť "Role-based or feature-based installation". Druhá možnosť ("Remote Desktop Services installation") nás momentálne nezaujíma. Po prechode na ďalší krok (s názvom "Server Selection") vyberieme zo zoznamu serverov riadok s naším serverom (winse, IP: 172.22.22.10). V nasledujúcom kroku (s názvom "Server Roles") vyberieme zo zoznamu rolí položku "Active Directory Domain Services", ako znázorňuje obrázok nižšie.



Obr. 2.2: Pridanie "Active Directory Domain Services"

Pridáme aj všetky ostatné komponenty, ktoré Windows požaduje pre túto rolu, vrátane nástrojov pre správu (pozri obrázok vyššie). V ďalšom kroku sprievodcu ("Feature") už nemusíme nič pridávať, pretože potrebné komponenty už boli zvolené automaticky v predošlom kroku. V kroku AD DS sa odporúča prevádzkovať minimálne dva radiče domény, aby sa bolo možné do domény prihlásiť aj v prípade výpadku jedného z radičov. V našej skúšobnej inštalácii budeme toto odporúčanie ignorovať. V predposlednom kroku ("Confirmation") potvrdíme inštaláciu zvolených komponentov. Možnosť "Restart the destination server automatically if required" nebudeme zaškrtávať, keďže si server reštartujeme radšej sami.



Obr. 2.3: Inštalácia "Active Directory Domain Services"

Na posledný krok ("Results"), ktorým je samotná inštalácia sa dostaneme po stlačení tlačidla Install. Po dokončení inštalácie reštartujeme server. V tomto okamihu je radič domény nainštalovaný, ale ešte nepracuje, pretože je ho potrebné najprv nastaviť.

## 2.1.3 Konfigurácia "Active Directory Domain Services".

Po reštartovaní servera sa automaticky spustí "Server Manager". Kliknutím na ikonu vlajky rozbalíme "Post-deployment Configuration". Následne kliknutím na modrú linku "Promote this server to a domain controller" spustíme sprievodcu "Active Directory Domain Services Configuration Wizard". V prvom kroku ("Deployment Configuration") vyberieme možnosť "Add a new forest", keďže v našom testovacom príklade vytvárame novú sieť, v ktorej ešte nie je žiadny iný doménový radič. Tým vznikne nový doménový les, v ktorom sa vytvorí nový doménový strom s jedinou (a to koreňovou) doménou, ktorú budeme pri testovaní používať.



Obr. 2.4: Spustenie "Active Directory Domain Services Configuration Wizard"

Názov koreňovej domény ("Root domain name") nemôže byť tzv. "single-labelled". To znamená, že nemôže byť iba v tvare "vasaorg", ale mal by mať aspoň dve časti, ako napríklad "vasaorg.sk". Neodporúča sa vytvárať domény s rovnakým menom, ako je externé DNS meno organizácie. Napríklad, ak externá web stránka je na adrese http://vasaorg.sk, tak pre interné domény je potrebné zvoliť iné meno, napríklad corp.vasaorg.sk. Po zadaní mena koreňovej domény pokračujeme stlačením tlačidla Next ».

V ďalšom kroku ("Domain Controller Options") je potrebné zadať "Directory Services Restore Mode" (DSRM) heslo. Toto heslo by sme použili v obnovovacom režime doménového radiča. V našom prípade túto možnosť nebudeme využívať, ale aj tak je potrebné si nejaké heslo zvoliť. Ako z obrázku nižšie vidieť, predvolená minimálna funkčná úroveň (pre les aj doménu) je "Windows Server 2016". Aj v tomto najvyššom nastavení sa podarilo komunikáciu Linuxu s doménou nakonfigurovať. Sprievodca automaticky zvolil inštaláciu DNS servera, ktorý je potrebný pre klientov, aby mohli dynamicky lokalizovať doménový radič pre doménu, v ktorej sa nachádzajú. Keďže toto je prvý radič v lese, je automaticky zvolená aj možnosť "Global Catalog" (GC) a nie je možné vybrať "Read only domain controller" (RODC). Na ďalší krok prejdeme stlačením tlačidla Next >.

La Active Directory Domain Service:	s Configuration Wizard	-		La Active Directory Domain Service	es Configuration V	Vizard	- 0	×
Domain Controller	r Options		TARGET SERVER winse	DNS Options			TARGET	SERVER winse
Deployment Configuration Domain Controller Options DNS Options Additional Options Paths Review Options Prerequilities Check Installation Results	Select functional level of the new forest Forest functional level: Domain functional level: Specify domain controller capabilities (2) Optimin Name System (INOS server (2) Global Catalog (GC) (2) Gl	and root domain Windows Server 2016  Vindows Server		A delegation for this DNS s Deployment Configuration Domain Controller Options DNS Options Additional Options Paths Review Options Prerequisites Check Installation Results	erver cannot be c	reated because the authoritative parent zone cannot be foun elegation options 5 gelegation DNS Options A delegation for this DNS anew cannot be created by anthorative parent zone cannot be found or it. Bose Windows DNS Gervert. If you are integrating with an instanticuture, you should manualy create a delegati server in the parent zone to ensure reliable name re- outide the domain "corp.vasaorg.ak". Otherwise, no a required.	Comparison of the second secon	×
	More about domain controller options				More about D	NS delegation		
	< <u>P</u>	revious Next > Install	Cancel			< Previous	ıstall Ca	ancel

Obr. 2.5: Nastavenie možností pre doménový radič

V nasledujúcom kroku ("DNS Options") sprievodca informuje, že nevie vytvoriť previazanie medzi rodičovskou zónou vasaorg.sk a vytváranou zónou corp.vasaorg.sk. V našom testovacom prípade to nevadí, pretože rodičovská zóna ani neexistuje a klientov nakonfigurujeme tak, aby komunikovali priamo s DNS serverom na radiči domény, ktorý bude priamo obsahovať požadovanú zónu corp.vasaorg.sk. Pokračujeme stlačením tlačidla Next >.

V ďalších dvoch krokoch ("Additional Options" a "Paths") sa zobrazí NetBIOS doménové meno ("CORP") a ponúkne sa možnosť zmeniť preddefinované umiestnenie priečinka s databázou adresárovej služby (C:\Windows\NTDS), log záznamami (C:\Windows\NTDS) a so SYSVOL (C:\Windows\SYSVOL), na ktorom sa nachádzajú napríklad skupinové politiky. Štandardné hodnoty nebudeme meniť a pokračujeme 2× stlačením tlačidla [Next >].

Nasleduje rekapitulácia konfigurácie (krok "Review Options"):

- Configure this server as the first Active Directory domain controller in a new forest.
- The new domain name is "corp.vasaorg.sk". This is also the name of the new forest.
- The NetBIOS name of the domain: CORP
- Forest Functional Level: Windows Server 2016
- Domain Functional Level: Windows Server 2016
- Additional Options Global catalog: Yes, DNS Server: Yes, Create DNS Delegation: No
- Database folder: C:\Windows\NTDS
- Log file folder: C:\Windows\NTDS
- SYSVOL folder: C:\Windows\SYSVOL
- The DNS Server service will be configured on this computer.
- This computer will be configured to use this DNS server as its preferred DNS server.
- The password of the new domain Administrator will be the same as the password of the local Administrator of this computer.

V tomto okamihu je možné nechať si zobraziť pomocou tlačidla View script príkaz pre "Windows PowerShell", ktorým je možné vykonať rovnakú konfiguráciu priamo z príkazového riadku bez preklikávania sa grafickým používateľským rozhraním:

```
1 # Windows PowerShell script for AD DS Deployment
2 Import-Module ADDSDeployment
3 Install-ADDSForest `
4 -CreateDnsDelegation:$false `
5 -DatabasePath "C:\Windows\NTDS" `
6 -DomainMode "WinThreshold" `
7 -DomainName "corp.vasaorg.sk" `
8 -DomainNetbiosName "CORP" `
9 -ForestMode "WinThreshold" `
10 -InstallDns:$true `
11 -LogPath "C:\Windows\NTDS" `
12 -NoRebootOnCompletion:$false `
13 -SysvolPath "C:\Windows\SYSVOL" `
14 -Force:$true
```

Po stlačení tlačidla Next > nasleduje kontrola splnenia všetkých predpokladov pre konfiguráciu AD DS. Aj keď je kontrola úspešná, tak zobrazí dve upozornenia:



Obr. 2.6: Kontrola splnenia všetkých predpokladov pre konfiguráciu AD DS

Prvé sa týka skutočnosti, že Windows Server 2019 má štandardne vypnutú podporu pre slabšie kryptografické algoritmy kompatibilné s Windows NT 4.0. Druhé upozornenie sa týka chýbajúceho prepojenia DNS servera, ktoré sme spomínali vyššie. Obe varovania v našom prípade nepredstavujú žiadny problém. Preto môžeme tlačidlom Install spustiť inštaláciu. Po jej skončení sa server automaticky reštartuje a máme pripravenú novú doménu. V prípade reálnej inštalácie by bolo potrebné ďalej pokračovať v konfigurácii AD. Napríklad premenovať štandardnú lokalitu Default-First-Site-Name, nastaviť synchronizáciu času a tak podobne.

## 2.1.4 Otestovanie funkčnosti servera

Na otestovanie funkčnosti DNS servera použijeme iný počítač so základnou inštaláciou operačného systému Linux (konkrétne Ubuntu 20.04.2 LTS). Necháme si DNS serverom na radiči domény (IP adresa: @172.22.222.10) vypísať SRV záznam pre službu LDAP nad protokolom TCP pre doménu corp.vasaorg.sk (čo zodpovedá požiadavke na záznam: \_ldap. \_tcp.corp.vasaorg.sk). Dosiahneme to nasledovným príkazom:

```
1 tester@ubuntu:~$ dig @172.22.222.10 srv _ldap._tcp.corp.vasaorg.sk
2 ;; ANSWER SECTION:
3 _ldap._tcp.corp.vasaorg.sk. 600 IN SRV 0 100 389 winse.corp.vasaorg.sk.
4 
5 ;; ADDITIONAL SECTION:
6 winse.corp.vasaorg.sk. 3600 IN A 172.22.222.10
```

Vidíme, že ako odpoveď dostaneme náš doménový server: winse.corp.vasaorg.sk. Otestovať funkčnosť radiča domény môžeme aj overením funkčnosti samotného LDAP subsystému. Najprv si musíme na Linux nainštalovať utility pre prácu s LDAP príkazom:

```
1 tester@ubuntu:~$ sudo apt install ldap-utils
```

Následne pomocou príkazu ldapsearch môžeme získať informácie uložené v adresárovej službe. Napríklad nasledovný príkaz vypíše informácie o používateľovi Administrator:

```
1 tester@ubuntu:~$ ldapsearch -LLL -H ldap://172.22.222.10 -x -D
       - "CORP\Administrator" -W -b
      < "cn=Administrator, cn=Users, dc=corp, dc=vasaorg, dc=sk"
   Enter LDAP Password: ******** (heslo pre používateľa CORP\Administrator)
 2
 3
   dn: CN=Administrator, CN=Users, DC=corp, DC=vasaorg, DC=sk
 4 objectClass: top
 5 objectClass: person
 6 objectClass: organizationalPerson
 7
   objectClass: user
 8 cn: Administrator
 9 description: Built-in account for administering the computer/domain
10 distinguishedName: CN=Administrator, CN=Users, DC=corp, DC=vasaorg, DC=sk
11 ...
12 memberOf: CN=Group Policy Creator Owners, CN=Users, DC=corp, DC=vasaorg, DC=sk
13 memberOf: CN=Domain Admins,CN=Users,DC=corp,DC=vasaorg,DC=sk
14 memberOf: CN=Enterprise Admins,CN=Users,DC=corp,DC=vasaorg,DC=sk
15 memberOf: CN=Schema Admins, CN=Users, DC=corp, DC=vasaorg, DC=sk
16 memberOf: CN=Administrators,CN=Builtin,DC=corp,DC=vasaorg,DC=sk
17 uSNChanged: 12779
18 name: Administrator
19 objectGUID:: oP40raFzQ0WRlGBYy5S81Q==
20 userAccountControl: 66048
21 badPwdCount: 0
22
   . . .
23 primaryGroupID: 513
24 objectSid:: AQUAAAAAAAUVAAAAqxUkd9H8yyT84uHU9AEAAA==
25 adminCount: 1
26
27 sAMAccountName: Administrator
28 sAMAccountType: 805306368
29 objectCategory: CN=Person, CN=Schema, CN=Configuration, DC=corp, DC=vasaorg, DC=sk
30 isCriticalSystemObject: TRUE
31
   . . .
```

## 2.2 Dekódovanie SID

Ako vidieť na predošlom výpise, niektoré hodnoty sú vypísané v zakódovanom tvare (napr. objectGUID alebo objectSid). Ukážeme si, ako dekódovať hodnotu objectSid. Najprv musíme base64 dekódovať reťazec "AQUAAAAAAUVAAAAqxUkd9H8yyT84uHU9AEAAA==". Výsledkom ale bude postupnosť bajtov, ktorá nepredstavuje len ASCII znaky. Preto si ich nasledovným príkazom necháme zobraziť ako čísla v hexadecimálnej sústave:

 $\mathbf{i}$ 

С

```
2 <mark>01</mark>05<mark>00 00 00 00 00 05</mark>15 00 00 00<mark>ab 15 24 77</mark>d1 fc cb 24<mark>fc e2 e1 d4</mark>f4 01 00 00
```

Teraz rozdelíme získanú postupnosť bajtov na jednotlivé časti tak, ako je naznačené zmenou farby pozadia. Získame nasledovné polia:

Názov časti	Dĺžka (B)	Bajty	Hodnota	Komentár
revízia SID štruktúry	$1 \leftrightarrow$	01	1	aktuálne vždy 1
počet "SA" záznamov	$1 \leftrightarrow$	05	5	maximálne 15
IdentifierAuthority	$6 \rightarrow$	00 00 00 00 00 05	5	NT SID authority
1. SubAuthority (SA)	4 ←	$15\ 00\ 00\ 00$	21	
2. SubAuthority (SA)	$4 \leftarrow$	ab 15 24 77	1998853547	
3. SubAuthority (SA)	4 ←	d1 fc cb 24	617348305	
4. SubAuthority (SA)	4 ←	fc e2 e1 d4	32470361374	
5. SubAuthority (SA)	$4 \leftarrow$	f4 01 00 00	500	Relative ID (RID)

Všetky viac-bajtové čísla sú v postupnosti bajtov reprezentované tak, že najprv sa uloží najmenej významný bajt (little-endian, LSB,  $\leftarrow$ ). Výnimkou je IdentifierAuthority, ktorý začína najvýznamnejším bajtom (big-endian, MSB,  $\rightarrow$ ). Bezpečnostný identifikátor (SID) používateľa Administrator (v tvare aký na jeho reprezentáciu používa Windows) získame zadaním príkazu whoami /user na serveri winse. Identifikátor môžeme získať aj spojením číselných reprezentácií jednotlivých častí:

Prvá časť je SID domény a druhá časť je jednoznačný relatívny identifikátor (RID) používateľa Administrator v rámci tejto domény.

## 2.3 Základné používanie AD DS

V nasledujúcich dvoch častiach si ukážeme niektoré základné nástroje pre prácu s "Active Directory Domain Services" (AD DS).

## 2.3.1 Správa používateľov a počítačov v AD

Pre správu používateľov a počítačov v "Active Directory" (AD) sa používa aplikácia "Active Directory Users and Computers" (v skratke ADUC). Na ľavej strane jej okna je strom domény corp.vasaorg.sk, ktorého časťou je napríklad zložka s používateľmi. Keď si v tejto zložke nájdeme používateľa Administrator a dáme si zobraziť jeho vlastnosti, tak sa zobrazí dialógové okno "Administrator Properties". V tomto okne je možné zadávať údaje (ako napríklad meno, priezvisko, e-mail, skupiny a tak podobne). Všimnime si, že v tomto okamihu neobsahuje dialógové okno záložku s názvom "UNIX Attributes". Do starších Windows Serverov (pred verziou 2016) túto záložku neskôr doinštalujeme pomocou nástroja "Identity Management for UNIX" (pozri časť 2.13 na strane 26).

Active Directory Users and Computers							- 0	<u> </u>	
Eile Action View Help				Administrato	or Propertie	es			? ×
	🗽 fai 🐨 🗖 🖗								
				Member	Of	Dial-in	Environm	ent	Sessions
Active Directory Users and Computers [winse.corp.vasaorg.sk]	Name	Туре	Description	Remote o	control	Remote D	esktop Services	s Profile	COM+
> Saved Queries	🛃 Administrator	User	Built-in account for administeri	General	Address	Account	Profile I el	lephones	Organization
<ul> <li>Corp.vasaorg.sk</li> <li>D. status</li> </ul>	Allowed RODC Password Replication Group	Security Group - Domain Local	Members in this group can hav						
	A Cert Publishers	Security Group - Domain Local	Members of this group are perr	- C	Administra	tor			
Computers	A Cloneable Domain Controllers	Security Group - Global	Members of this group that are						
EnreignSecurityPrincipals	Rod Rod Rod Rod Replication Group	Security Group - Domain Local	Members in this group cannot	First name:		1		nitials:	
Managed Service Accounts	A DnsAdmins	Security Group - Domain Local	DNS Administrators Group						
Users	A DnsUpdateProxy	Security Group - Global	DNS clients who are permitted t	Last name:					
	Admins Admins	Security Group - Global	Designated administrators of th	Dieplay nan	ne:				
	A Domain Computers	Security Group - Global	All workstations and servers joir	Display num					
	Real Domain Controllers	Security Group - Global	All domain controllers in the do	Description		Built-in accoun	nt for administer	ing the comp	puter/doma
	A Domain Guests	Security Group - Global	All domain guests	Officer					
	A Domain Users	Security Group - Global	All domain users	Olige.					
	Kenterprise Admins	Security Group - Universal	Designated administrators of th						
	Key Admins	Security Group - Universal	Members of this group can per	Telephone	number:				Other
	Read-only Domain Controllers	Security Group - Universal	Members of this group are Read						
	Group Policy Creator Owners	Security Group - Global	Members in this group can mod	E-mail:					
	Sugar Guest	User	Built-in account for guest acces	Web page:					Other
	Key Admins	Security Group - Global	Members of this group can per						
	Reprotected Users	Security Group - Global	Members of this group are affo						
	RAS and IAS Servers	Security Group - Domain Local	Servers in this group can access						
	Read-only Domain Controllers	Security Group - Global	Members of this group are Read						
	Kan Schema Admins	Security Group - Universal	Designated administrators of th						
	<				OK	Ci Ci	ancel	Apply	Help

Obr. 2.7: Aplikácia "Active Directory Users and Computers"

## 2.3.2 Pohľad do obsahu LDAP

Pre detailnejší pohľad do obsahu adresárovej služby je možné použiť napríklad nástroj "ADSI Edit" (celým názvom "Active Directory Services Interfaces Editor"). Po jeho prvom spustení je potrebné kliknúť pravým tlačidlom myši na "ADSI Edit" v koreni stromu (v ľavej časti obrazovky) a vybrať možnosť "Connect to…". Po prvotnom nastavení spojenia na náš doménový radič (stačí potvrdiť tlačidlom OK) sa v ľavej časti okna rozbalí strom domény.

📝 ADSI Edit					- 🗆 ×	CN=Administrator Properties	?	×
<u>File Action View Help</u>						Attribute Editor Security		
🗢 🔿 🙍 📰 🗙 🖾 🖻 🖬 🖬						Attributes		
ADSI Edit ^	Name	Class	Distinguished Name	^	Actions	Attribute Value		^
Default naming context (winsecorpus     Default naming context (winsecorpus     CN=Builtin     CN=Computers     Oul-Domain Controllers     Oul-Domain Controllers     Oul-Domain Controllers     Oul-Sorain SecurityPrincipals     Oul-Sorain SecurityPrincipals     Oul-Sorain SecurityPrincipals     Oul-Sorain SecurityPrincipals     Oul-Sorain Data     Oul-Sorain     Oul-Sorain Data	CN=Administrator CN=Adioved RODC Passwo- CN=CeT Publishers CN=Consuble Domain Co. CN=Donadmins CN=Donadmins CN=Donain Computers CN=Domain Computers CN=Domain Computers CN=Domain Guests CN=Domain Guests	user gro gro gro gro gro gro group group group	CNEAdministrator/CNEWsenDCaccorp.DCavasaorg.DCask CNEAdministrator/CNEWsenDCaccorp.DCavasaorg.DCask CNE-Cret Nabifers.CNEWsenDCacorp.DCavasaorg.DCask CNE-Coneable Domain Controllers.CNEUsers.DCacorp.DCa CNE-DneAdmins.CNE-Users.DCacorp.DCavasaorg.DCask CNE-DneXindins.CNE-Users.DCacorp.DCavasaorg.DCask CNE-Dnabin Admins.CNE-Users.DCacorp.DCavasaorg.DCask CNE-Domain Computers.(CNE-Users.DCacorp.DCavasaorg.DCask CNE-Domain Computers.(CNE-Users.DCacorp.DCavasaorg.DCask CNE-Domain Computers.(CNE-Users.DCacorp.DCavasaorg.DCask CNE-Domain Computers.(CNE-Users.DCacorp.DCavasaorg.DCark CNE-Domain Computers.(CNE-Users.DCacorp.DCavasaorg.DCark CNE-Domain Computers.CNE-Users.DCacorp.DCavasaorg.DCark CNE-Domain Computers.CNE-Users.DCacorp.DCavasaorg.DCark		CN=Users A More Actions CN=Administrator A More Actions D	objectClass top, period objectCluD ad346e0 StytectCluD ad346e0 objectCluD ad346e0 objectCluD ad346e0 objectVerion - not set- otherFacimile not set- otherFacimile not set- otherfacimile not set- otherfacimito not set-	n; organizationalPerson; user 73a14543-9194-6058cb94bcd5 1928833547-617348305-3571572500	-500
<ul> <li>CN=Administrator</li> <li>CN=Allowed RODC Passwo</li> <li>CN=Cert Publishers</li> <li>CN=Cloneable Domain Coi</li> </ul>	CN=Enterprise Admins CN=Enterprise Key Admins CN=Enterprise Read-only CN=Group Policy Creator	group group group group user	CN=Enterprise Admins,CN=Users,DC=corp,DC=vasaorg,DC= CN=Enterprise Key Admins,CN=Users,DC=corp,DC=vasaorg CN=Enterprise Read-only Domain Controllers,CN=Users,DC CN=Group Policy Creator Owners,CN=Users,DC=corp,DC=vi CN=Group Policy Creator Owners,CN=Users,DC=corp,DC=vi			other/WellKno <not set=""></not>	E	> Iter
CN=Denied RODC Passwor ×	<			ľ		ОК	Cancel Apply	Help

Obr. 2.8: Aplikácia "Active Directory Services Interfaces Editor"

Opäť si nájdeme priečinok s používateľmi a v ňom používateľa Administrator. Po zobrazení vlastností tohto používateľa sa dozvieme zoznam všetkých atribútov, ku ktorým môže mať tento objekt priradenú nejakú hodnotu. Pre nás je zaujímavý napríklad atribút objectSid, ktorý prezrádza SID zvoleného objektu (v tomto prípade používateľa). Tiež vidno, že mnohé atribúty sú nenastavené (<not set>). Teraz si môžeme overiť, že hodnota objectSid, ktorú sme získali cez ldapsearch príkaz pre používateľa Administrator, korešponduje s hodnotou objectSid, ktorú vidíme cez "ADSI Edit" priamo na Windows serveri.

## 2.4 Samba

Samba je open-source projekt, ktorého cieľom je integrácia medzi Windows a Unix prostredím. Umožňuje zdieľať súbory a tlačiarne medzi Windows a UNIX systémami. Implementuje Server Message Block (SMB) protokol (známy tiež ako Common Internet File System – CIFS) pre UNIX systémy. Dokáže emulovať radič domény na UNIX serveri a umožňuje UNIX počítačom využívať služby ponúkané AD DS, ako sú napríklad autentifikácia a adresárové služby.

Samba je slobodný softvér pod GNU GPL v3 licenciou. Môže byť komerčne použitý, ale autori nemôžu byť braní na zodpovednosť. Pozostáva z viacerých balíkov, ktoré popíšeme v nasledujúcich častiach.

## 2.4.1 Balík: samba

Samotný balík samba obsahuje komponenty potrebné pre súborový server, tlačový server a radič domény (či už vo verzii NT4 alebo AD). Pre použitie v doméne je potrebný aj balík winbind, popísaný nižšie. Balík samba nie je potrebný pre "interaktívne" pripojenie k existujúcim súborovým alebo tlačovým serverom na báze SMB/CIFS protokolu. Na tento účel stačí balík smbclient. Taktiež balík samba nie je potrebný pre lokálne pripojenie vzdialeného súborového systému. Na to stačí balík cifs-utils.

### 2.4.2 Balík: winbind

Balík winbind obsahuje winbindd démona, ktorý integruje do systému Linux doménové mechanizmy pre autentifikáciu a adresárové služby pre vyhľadanie používateľov a skupín. Sprostredkováva komunikáciu medzi Pluggable Authentication Modules (PAM) a Name Service Switch (NSS) subsystémom Linuxu a adresárovými službami. Pre komunikáciu s AD DS používa Kerberos protokol pre autentifikáciu (cez PAM – vyžaduje balík libpam-winbind) a LDAP pre získanie informácií o používateľoch a skupinách (cez NSS – vyžaduje balík libnsswinbind). Umožňuje aj lokalizáciu radiča domény pomocou algoritmu DC Locator, ktorý vychádza z už spomínaných DNS SRV záznamov. To je jeho výhoda oproti priamemu použitiu PAM s Kerberosom, kde by bolo nutné napevno nastaviť adresu DC. Pri zmene hesla v AD komunikuje s doménovým radičom (DC) cez Remote Procedure Call (RPC).

#### 2.4.3 Balíky: libnss-winbind a libpam-winbind

Balík libnss-winbind obsahuje zásuvný modul nss\_winbind pre Name Service Switch (NSS), ktorý cez lokálny winbind server poskytuje systému vyhľadávanie používateľov a skupín. Okrem toho obsahuje aj zásuvný modul nss\_wins pre NSS, ktorý poskytuje vyhľadávanie názvu hostiteľa (hostname) cez NetBIOS Name Service (NBNS)<sup>1</sup> a NetBIOS broadcast protokoly. Tento modul nebudeme používať.

Balík libpam-winbind obsahuje zásuvný modul pam\_winbind pre PAM, ktorý cez lokálny winbind server poskytuje systému autentifikáciu používateľov vo Windows doméne.

#### 2.4.4 Balík: smbclient

Balík smbclient umožňuje "interaktívne" pripojenie k existujúcim súborovým alebo tlačovým serverom na báze SMB/CIFS protokolu (či už Microsoft Windows alebo Samba). Obsahuje nasledovné príkazy:

smbclient: pre prístup k zdieľaným zdrojom (podobným štýlom ako FTP)

smbspool: pre posielanie súborov na zdieľanú tlačiareň

smbtree: pre zobrazenie sieťového stromu

Nástroje pre lokálne pripojenie zdieľaných sieťových adresárov sa štandardne nachádzajú v distribúcii operačného systému Ubuntu v balíku cifs-utils.

#### 2.4.4.1 Zoznam zdieľaných priečinkov

Pomocou príkazu smbclient vieme získať zoznam zdieľaných priečinkov na zvolenom serveri nasledovným spôsobom (prepínač –U umožňuje zvoliť meno používateľa):

```
tester@ubuntu:~$ sudo apt install smbclient
 1
   tester@ubuntu:~$ smbclient -U "CORP\Administrator" --list=winse
2
3
   Enter CORP\Administrator's password: ********
4
                                Comment
          Sharename
5
                         Туре
6
7
          ADMIN$
                         Disk
                                  Remote Admin
                                  Default share
                         Disk
8
          CŚ
          IPC$
9
                         TPC
                                  Remote IPC
                               Logon server share
10
          NETLOGON
                        Disk
                                   Logon server share
          SYSVOL
                         Disk
11
12 SMB1 disabled -- no workgroup available
```

SMB1 je už skoro 40 ročný protokol (vznikol v roku 1983) a dnes je už dávno považovaný za zastaraný (firmou Microsoft od roku 2015), keďže nie dostatočne efektívny a bezpečný. Od Windows 10 verzie 1511 ("November Update") je podpora pre SMB1 protokol štandardne vypnutá. Windows 10 od verzie 1709 ("Fall Creators Update") už nepovoľuje inštaláciu SMB1 klienta. Preto aj na Linux vidíme, že SMB1 je štandardne zakázaný.

#### 2.4.4.2 Chybové hlásenia

Pre testovanie si najprv na Windows serveri vyrobíme neprivilegovaného lokálneho používateľa ric pomocou nasledovného príkazu v PowerShelli:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Stretneme sa aj s názvom: Windows Internet Name Service (WINS).

 $\supset$ 

```
1 PS C:\Users\Administrator> New-LocalUser -Name "ric"
2
3 cmdlet New-LocalUser at command pipeline position 1
4 Supply values for the following parameters:
5 Password: *********
6
7 Name Enabled Description
8 ---- ------
9 ric True
```

Používateľ ric, ako neprivilegovaný používateľ, nemá prístup k ukrytému (spoznáme podľa znaku \$ na konci názvu) zdieľaniu disku C a preto získa nasledovné chybové hlásenie:

```
1 tester@ubuntu:~$ smbclient -U "CORP\ric" //winse/c$
2 Enter CORP\ric's password: **********
3 tree connect failed: NT_STATUS_ACCESS_DENIED
```

Ak používateľ zadá zlý názov zdieľaného priečinka, tak získa iné chybové hlásenie:

Ak zadáme zlého používateľa alebo heslo, tak získame nasledovné chybové hlásenie:

Môžeme vyskúšať, že Windows Server v súlade s dobrými bezpečnostnými praktikami nerozlišuje v chybovom hlásení (alebo svojím správaním) medzi neexistujúcim používateľom a existujúcim používateľom so zlým heslom. Tým predchádza napríklad pokusom o overenie existencie účtu bez znalosti hesla alebo o enumerovanie všetkých účtov.

#### 2.4.4.3 "FTP" prístup k súborom

Primárne využitie príkazu smbclient je pre interaktívny prístup k súborom na vzdialenom počítači v štýle bežných FTP klientov:

```
1 tester@ubuntu:~$ cd ~/Pictures/
 2 tester@ubuntu:~/Pictures$ touch foto1.jpg
 3 tester@ubuntu:~/Pictures$ smbclient -U "CORP\Administrator" //winse/c$
 4 Enter CORP\Administrator's password: ******
 5 Try "help" to get a list of possible commands.
 6 smb:  cd Users Administrator Documents
   smb: \Users\Administrator\Documents\> dir
 7
8
                                        DR
                                                 0 Sun Mar ...
                                                 0 Sun Mar ...
9
                                        DR
10
     desktop.ini
                                       AHS
                                                402
                                                     Tue Mar ...
                                                 0 Tue Mar ...
     My Music
11
                                       DHS
                                                  0 Tue Mar ...
     My Pictures
                                       DHS
12
13
     My Videos
                                                  0 Tue Mar ...
                                       DHS
14
                   15570943 blocks of size 4096. 11201316 blocks available
15
16 smb: \Users\Administrator\Documents\> get desktop.ini (stiahni zo servera)
17 getting file \Users\Administrator\Documents\desktop.ini of size 402 as
      🤇 desktop.ini (392,5 KiloBytes/sec) (average 392,6 KiloBytes/sec)
18 smb: \Users\Administrator\Documents\> recurse (chod aj do podadresárov)
19 smb: \Users\Administrator\Documents\> mput *.jpg (nahraj na server)
20 Put file foto1.jpg? y
```

#### 2.4.4.4 Tlač na zdieľanú tlačiareň (smbclient)

Aby sme mohli pokračovať, tak potrebujeme najprv mať nejakú zdieľanú tlačiareň. Na Windows serveri môžeme tlačiareň nazdieľať pomocou programu "Print Management". Nech teda máme nazdieľanú tlačiareň pod názvom \\winse\canon. Tlačiť na túto zdieľanú tlačiareň z Linuxu môžeme napríklad pomocou príkazu smbclient. Nie je to však pohodlné:

```
1 tester@ubuntu:~$ smbclient -U "CORP\Administrator" //winse/canon
2 Enter CORP\Administrator's password:
3 Try "help" to get a list of possible commands.
4 smb: \> print sprava.txt
5 putting file sprava.txt as sprava.txt (0,1 kb/s) (average 0,1 kb/s)
```

#### 2.4.4.5 Tlač na zdieľanú tlačiareň (smbspool)

Príkaz smbspool umožňuje pohodlnejšiu tlač z príkazového riadku. Formát príkazu je nasledovný: smbspool [DEVICE\_URI] job-id user title copies options [file]. Parameter DEVICE\_URI nie je potrebné zadávať, ak je definovaná premenná prostredia s rovnakým menom DEVICE\_URI. Tvar tohto parametra je:

```
smb://[username:password@][workgroup/]server[:port]/printer.
```

Konkrétny príkaz pre tlač súboru môže vyzerať napríklad nasledovne:

### 2.4.5 Balík: cifs-utils

Balík cifs-utils slúži na lokálne pripojenie zdieľaných adresárov cez CIFS protokol. Najprv je potrebné nainštalovať balíček cifs-utils a vytvoriť bod pripojenia:

```
1 tester@ubuntu:~$ sudo apt install cifs-utils
2 tester@ubuntu:~$ sudo mkdir /mnt/cifs
```

Potom je možné pripojiť zdieľaný adresár pomocou príkazu mount:

Zrealizovanie pripojenia si môžeme následne overiť pomocou príkazu mount a ls:

1 tester@ubuntu:~\$ mount
2 sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
3 proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)

 $\supset$ 

 $\supset$ 

```
5 /dev/sda5 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
  6
      //172.22.222.10/C$ on /mnt/cifs type cifs
  7
               (rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=Administrator,uid=0,
            crw,retatime,vers-s.i.i,cache set ret, 222.222.10,file_mode=0755,
noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=172.22.222.10,file_mode=0755,
            C dir_mode=0755, soft, nounix, serverino, mapposix, rsize=4194304,
            $ wsize=4194304, bsize=1048576, echo_interval=60, actimeo=1)
  8 tester@ubuntu:~$ ls -la /mnt/cifs/
  9 total 1441800
                                                            4096 mar 16 11:33 ./
10 drwxr-xr-x 2 root root

      10
      drwxr-xr-x 2
      root root
      4096 mar 16
      11:33
      ./

      11
      drwxr-xr-x 3
      root root
      4096 mar 21
      16:23
      ../

      12
      drwxr-xr-x 2
      root root
      0
      sep 15
      2018
      '$Recycle.Bin'/

      13
      drwxr-xr-x 2
      root root
      0
      mar 16
      10:23
      'Documents and Settings'/

14 -rwxr-xr-x 1 root root 1476395008 mar 21 15:03 pagefile.sys*
15drwxr-xr-x 2 root root0 mar 16 10:55PerfLogs/
15drwxr-xr-x 2root0mar 1610:35Perflogs/16drwxr-xr-x 2root0mar 2100:50ProgramData/17dr-xr-xr-x 2root0mar 1611:32'Program Files'/18drwxr-xr-x 2root0mar 1610:27'Program Files (x86)'/19drwxr-xr-x 2root0mar 1610:23Recovery/20drwxr-xr-x 2root0mar 2023:12'System Volume Information'/21dr-xr-xr-x 2root0mar 1610:27Users/22drwxr-xr-x 2root0mar 2100:40Windows/
```

#### 2.4.5.1 Pripojenie bez hesla alebo mena

Pripojenie je možné zrealizovať aj bez zadania hesla na príkazovom riadku, ale potom je ho potrebné zadať interaktívne:

2 Password for Administrator@//172.22.222.10/C\$: \*\*\*\*\*\*\*\*\*

Pokiaľ sa v príkazovom riadku nezadá ani meno používateľa, tak sa použije meno aktuálne prihláseného používateľa:

V zozname parametrov za -o môže byť aj parameter credentials=filename. Použitie súboru s heslom zamedzuje zobrazeniu hesla pri výpise procesov v systéme alebo histórie zadaných príkazov. Formát súboru je jednoduchý:

1 username=value 2 password=value 3 domain=value

## 2.5 Doménová autentifikácia vo Windows

Doménový radič Windows NT poskytoval autentifikačné služby klientom pomocou NT LAN Manager protokolu. Elegantne vyriešil problém s udržovaním duplicitných používateľských účtov na rôznych serveroch v sieti. Žiaľ, časom sa ukázalo, že NTLM protokol má bezpečnostné slabiny.

```
16
```

Preto od Windows 2000 Microsoft prešiel z NTLM protokolu na službu Active Directory, ktorá v sebe integruje Kerberos protokol pre autentifikačné služby a LDAP. Kerberos je podstatne bezpečnejší protokol ako NTLM a bol už predtým používaným štandardom na UNIXe.

## 2.6 Tri autentifikačné stratégie voči AD

Na UNIXe je možné nasadiť tri autentifikačné stratégie voči doméne.

## 2.6.1 LDAP autentifikácia

LDAP autentifikácia je najjednoduchšie riešenie (ale nie je vyhovujúce). Samotný Windows používa pre autentifikáciu protokol Kerberos. Pokiaľ sa Kerberos protokol nedá použiť, tak núdzovo prejde na NTLM protokol, nie LDAP. Na rozdiel od protokolu Kerberos, kde sa heslo po sieti neposiela vôbec, pri LDAP sa posiela meno aj heslo po sieti v otvorenom tvare. Toto riziko sa dá zmierniť vytvorením bezpečného kanálu medzi klientom a serverom, napríklad pomocou protokolu SSL/TLS, ale toto riešenie zas vyžaduje dodatočnú starostlivosť o certifikáty na oboch koncoch spojenia.

### 2.6.2 Autentifikácia pomocou LDAP a Kerberos

Druhá možnosť je autentifikácia cez Kerberos protokol pomocou Pluggable Authentication Modules – PAM<sup>2</sup>. Okrem autentifikácie cez Kerberos, sa používa aj LDAP (pomocou Name Service Switch – NSS<sup>3</sup>), ale iba pre získavanie informácií o používateľoch a skupinách. Na druhej strane však toto riešenie nevyužíva DNS SRV záznamy, ktoré radič domény zverejňuje a preto je nutné vybrať konkrétny radič domény, s ktorým sa má komunikovať. Taktiež toto riešenie neposkytuje intuitívny spôsob spravovania exspirujúcich hesiel.

#### 2.6.3 Autentifikácia pomocou winbind

Ideálnym riešením, ktoré budeme aj ďalej popisovať, je využitie winbind autentifikácie. Vtedy PAM<sup>2</sup> a NSS<sup>3</sup> komunikujú s lokálne bežiacim winbind démonom. Ten preloží ich rôzne požiadavky do zodpovedajúcich požiadaviek na doménový radič. Tieto požiadavky pritom môže realizovať použitím LDAP, Kerberos protokolu alebo RPC, podľa toho, čo je v tom ktorom jednotlivom prípade najvhodnejšie.

## 2.7 Linux – konfigurácia siete

Pokiaľ nie je korektne nastavená delegácia pre DNS server vytvorenej domény, tak je potrebné, aby Linuxový počítač používal priamo DNS server domény, do ktorej sa pripája. Vo

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>PAM (subsystému Linuxu pre autentifikáciu) sa budeme podrobnejšie venovať v časti 2.9 na strane 19.
<sup>3</sup>NSS budeme podrobnejšie opisovať v časti 2.10 na strane 23.

väčšine prípadov sa používa DNS integrované do Active Directory. Potom radič domény prevádzkuje aj DNS a treba teda použiť jeho IP adresu ako adresu DNS servera.

Pokiaľ používate Ubuntu pred verziou 20.04, tak v súbore /etc/network/interfaces je nutné pridať konfiguráciu pre rozhranie, ktorým sa počítač pripája do domény (v tomto prípade eth0):

```
1 auto eth0
2 iface eth0 inet static
3 address 172.22.222.30
4 netmask 255.255.0.0
5 gateway 172.22.0.1
6 dns-search corp.vasaorg.sk
7 dns-nameservers 172.22.222.10
```

Ubuntu od verzie 20.04 prešlo na konfiguráciu siete pomocou netplan. V tomto prípade treba do adresára /etc/netplan pridať súbor s názvom 02-static-ip.yaml s nasledovným obsahom (následne obsah možno otestovať príkazom sudo netplan try) a zmeny aplikujeme príkazom sudo netplan apply:

```
network:
1
2
     version: 2
3
     renderer: NetworkManager
4
     ethernets:
5
       ens33: # aktuálny názov sa dá zistiť napríklad pomocou: ip link
6
         dhcp4: false
7
         addresses: [172.22.222.30/16]
         gateway4: 172.22.0.1
8
9
         nameservers:
10
           search: [corp.vasaorg.sk]
11
           addresses: [172.22.222.10]
```

Oba postupy majú rovnaký výsledný efekt, treba si zvoliť ten, ktorý je vhodný pre použitý operačný systém. Ďalším krokom je nastavenie mena počítača tak, aby zodpovedalo jeho menu v doméne. Pokiaľ by bolo iné, tak po pridaní počítača do domény by sa mohol v AD vytvoriť nesprávny objekt pre tento počítač. Pre Linuxový počítač si zvolíme meno linwo (ako LINux WOrkstation). Preto obsah súboru /etc/hostname zmeníme na linwo a v súbore /etc/hosts nahradíme riadok so starým menom týmto riadkom:

```
1 #127.0.1.1 ubuntu
2 172.22.222.30 linwo.corp.vasaorg.sk linwo
```

## 2.8 Linux – konfigurácia synchronizácie času

Protokol Kerberos vyžaduje, aby server a klient mali zosynchronizovaný čas. Štandardne Active Directory povoľuje maximálne päť minútový časový posun medzi serverom a klientom. Pre zaistenie synchronizácie času medzi klientom a serverom treba nakonfigurovať Linux tak, aby využíval službu NTP (Network Time Protocol) radiča domény. Najprv skokom zosynchronizujeme čas medzi klientom a serverom pomocou príkazu:

```
1 tester@linwo:~$ sudo apt install ntpsec-ntpdate
2 tester@linwo:~$ sudo ntpdate winse
```

Túto metódu ale nechceme používať stále, pretože pri synchronizácii skokom dochádza k nespojitosti času, čo je nežiaduci efekt okamžitej skokovej synchronizácie. To môže viesť napríklad k tomu, že v logoch budú záznamy, ktorých čas kontinuálne nerastie, ale napríklad sa zrazu skokom vracia späť. Preto chceme čas synchronizovať priebežne pomocou NTP démona. Úvodná synchronizácia skokom má ale svoje opodstatnenie. Ak by na začiatku bola časová odchýlka medzi klientom a serverom príliš veľká, tak NTP démon by tento časový rozdiel príliš dlho vyrovnával. NTP démona nainštalujeme príkazom:

1 tester@linwo:~\$ sudo apt install ntpsec

Do konfiguračného súboru NTP démona /etc/ntpsec/ntp.conf pridáme odkaz na náš doménový radič:

1 server 172.22.222.10 iburst prefer

Odkazy na iné servery (riadky začínajúce pool alebo server) by sme mali odstrániť alebo zakomentovať, pretože pre nás je dôležitejšie, aby sme mali rovnaký čas ako radič domény, než aby sme mali skutočne presný reálny čas. Po zmene konfiguračného súboru potrebujeme, aby démon svoju konfiguráciu opätovne načítal, čo zabezpečíme príkazom:

1 tester@linwo:~\$ sudo systemctl restart ntpsec

Bežiaci NTP démon môžeme skontrolovať príkazom:

alebo môžeme použiť aj príkaz:

1 tester@linwo:~\$ ntpmon

## 2.9 Linux PAM

Pluggable Authentication Modules (v skratke PAM) boli navrhnuté firmou Sun v roku 1995 ako riešenie, ktoré poskytuje množinu autentifikačných programových rozhraní využiteľnú všetkými aplikáciami v systéme. Správcom systému zároveň umožňuje nastaviteľný spôsob poprepájania autentifikačných modulov do požadovanej autentifikačnej schémy. Táto schéma je na Linuxe konfigurovateľná cez súbory nachádzajúce sa v priečinku /etc/pam.d.

Väčšina Linuxových distribúcií obsahuje niekoľko autentifikačných modulov. Napríklad modul pam\_ldap.so podporuje autentifikáciu na základe LDAP. Tento modul umožňuje použiť ľubovoľný LDAP v2 alebo v3 server, napríklad OpenLDAP, prípadne Microsoft Active Directory na autentifikáciu používateľov. Ďalší modul, pam\_krb5.so, umožňuje použiť ľubovoľný Kerberos server, napríklad MIT Kerberos, Heimdal Kerberos, prípadne Microsoft Active Directory. My však budeme používať modul pam\_winbind.so z balíka libpam-winbind (poskytuje súbor /lib/x86\_64-linux-gnu/security/pam\_winbind.so), ktorý autentifikuje používateľov s využitím radiča domény.

### 2.9.1 Autentifikačné služby

PAM poskytuje štyri autentifikačné služby: auth, account, password a session. Prvá z nich, auth, umožňuje aplikácii overiť identitu používateľa (napríklad zadaním hesla) a získa poverenia účtu (UID, skupiny, ...). Druhá, account, rieši dostupnosť účtu, ktorá priamo nesúvisí s autentifikáciou. Napríklad obmedzenie na základe času, kedy sa môže používateľ prihlásiť, systémových zdrojov (napríklad maximálny počet používateľov) alebo spôsobu pripojenia (napríklad root sa môže prihlásiť iba na konzole). Tretia, password, umožňuje zmenu hesla (napríklad pri jeho exspirácii alebo z vôle používateľa). Posledná, session, vykonáva úlohy spojené s vytvorením a likvidáciou sedenia ako napríklad logovanie, vytvorenie domovského adresára alebo pripojenie adresárov.

## 2.9.2 Formát súborov

Adresár /etc/pam.d obsahuje textový súbor pre každú aplikáciu, ktorá používa PAM pre autentifikáciu, napríklad /etc/pam.d/login. Každý riadok v PAM konfiguračnom súbore má nasledovný formát:

1 <group> <control> <module> <params>

Význam jednotlivých častí je nasledovný:

<group> určuje jednu z autentifikačných služieb auth, account, password a session
<control> riadi, akým spôsobom sa interpretuje návratová hodnota modulu
<module> určuje modul, ktorý sa má zavolať, napríklad pam\_unix.so alebo pam\_winbind.so
<params> hodnoty parametrov, ktoré sa odovzdajú modulu, napr.: krb5\_ccache\_type=FILE

Každá skupina služieb má spravidla niekoľko záznamov. To znamená, že je viac riadkov s rovnakým poľom <group>. PAM spracuje záznamy v poradí, v akom sú uvedené v súbore. Pre ich spracovanie zavolá uvedený modul <module> s parametrami params>. Modul vráti návratovú hodnotu (success, ignore, ...) a PAM na základe nej a riadiacej časti <control> pokračuje v spracovaní.

V rámci súboru je možné vložiť aj iný súbor pomocou riadku @include filename, ktorý akoby vložil súbor s názvom filename namiesto riadku s @include a výsledný súbor sa spracuje v takomto tvare.

#### 2.9.2.1 Význam poľa <control>

Riadiaca časť <control> má tvar zoznamu priradení oddelených medzerou:

```
1 [hodnota1=akcia1 hodnota2=akcia2 ...]
```

Ľavá časť priradenia (hodnota) je návratovou hodnotou z modulu. Napríklad: success predstavuje úspešné vykonanie funkcie. Hodnota new\_authtok\_reqd indikuje, že autentifikácia bola úspešná, ale je požadovaný nový autentifikačný token. Takáto situácia môže nastať napríklad preto, lebo je potrebné zmeniť exspirované heslo. Hodnota ignore znamená, že modul nechce ovplyvňovať výsledok autentifikácie (napr. mohol niečo iba zapísať do logov). Hodnota default je špeciálna hodnota, ktorá určuje, aká akcia sa má vykonať pre všetky hodnoty, ktoré neboli explicitne uvedené v zozname priradení.

Akcie v poli <control> môžu byť ignore, bad, die, ok, done, N alebo reset. Ich význam je nasledovný:

- ignore Znamená, že modul neovplyvní úspešnosť/neúspešnosť celkovej autentifikácie (nezávisle na tom, akú mal návratovú hodnotu).
- bad Indikuje, že modul zlyhal. Ak je to prvý modul, ktorý zlyhal, tak jeho stav bude stavom celej autentifikácie. Vyhodnocovanie zostávajúcich modulov pokračuje ďalej.
- die Podobné ako bad, len s tým rozdielom, že vyhodnocovanie sa okamžite preruší.
- ok Ak predošlý stav bol úspešný, tak návratová hodnota modulu ho prepíše. Ak predošlý stav bolo zlyhanie, tak sa tento stav nezmení. Vyhodnocovanie zostávajúcich modulov pokračuje ďalej.
- done Podobné ako ok, len s tým rozdielom, že vyhodnocovanie sa okamžite preruší.
- N predstavuje prirodzené číslo > 0. Jeho význam je podobný ok, len s tým rozdielom, že pred vyhodnocovaním zostávajúcich modulov sa preskočí nasledujúcich N modulov.
- reset Zahodí aktuálny stav a začne s ďalším modulom s čistým stavom.

Keďže niektoré zoznamy kombinácií hodnota=akcia sa často vyskytujú, tak je pre ne aj skrátený zápis v podobe riadiaceho kľúčového slova. Poznáme nasledovné riadiace slová:

- **required** [success=ok new\_authtok\_reqd=ok ignore=ignore default=bad] Ak modul uspeje, PAM pokračuje vyhodnocovaním zostávajúcich záznamov. Výsledok bude určený výsledkom ostatných modulov. Ak modul zlyhá, tak PAM pokračuje vo vyhodnocovaní, ale výsledkom bude zlyhanie.
- requisite [success=ok new\_authtok\_reqd=ok ignore=ignore default=die] Ak modul uspeje, PAM pokračuje vyhodnocovaním zostávajúcich záznamov. Výsledok bude určený výsledkom ostatných modulov. Ak modul zlyhá, tak PAM zastaví vyhodnocovanie a výsledkom bude zlyhanie. Použiteľné napríklad na ochranu pred zadaním hesla cez nezabezpečené médium.
- sufficient [success=done new\_authtok\_reqd=done default=ignore] Ak modul uspeje, tak PAM zastaví vyhodnocovanie a vráti úspech (ale len ak žiadny predchádzajúci required modul nezlyhal). Ak modul zlyhá, tak PAM pokračuje vo vyhodnocovaní. Výsledok bude určený výsledkom ostatných modulov.
- optional [success=ok new\_authtok\_reqd=ok default=ignore] PAM ignoruje výsledok modulu, okrem prípadu ak ide o jediný modul v skupine.

### 2.9.3 Konfigurácia PAM

Najprv treba nainštalovať balíky winbind a libpam-winbind:

1 tester@linwo:~\$ sudo apt install winbind libpam-winbind

 $\mathbf{i}$ 

Po ich nainštalovaní sa na Ubuntu 20.04 automaticky vhodne nakonfiguruje ich integrácia do PAM. Pokiaľ by táto integrácia z akýchkoľvek dôvodov neprebehla, tak je ju možné vykonať ručne nasledovnými úpravami PAM konfiguračných súborov v priečinku /etc/pam.d. V súbore common-auth je potrebné nahradiť riadok:

1	auth	[success=1 default=ignore]	pam_unix.so nullok_secure
	nasledovnýn	ii dvomi riadkami:	
1	auth	[success=2 default=ignore]	pam_unix.so nullok_secure
2	auth	[success=1 default=ignore]	pam_winbind.so krb5_auth
	⊊krb5_cca	<pre>ache_type=FILE cached_login</pre>	try_first_pass

Táto zmena zabezpečí, že pokiaľ modul pam\_unix nedokáže používateľa autentifikovať (lebo to nie je štandardný lokálny používateľ), tak sa pokúsime o jeho autentifikáciu v doméne pomocou modulu pam\_winbind.so. Ako ďalší krok treba v súbore common-account nahradiť riadok:

```
1 account [success=1 new_authtok_reqd=done default=ignore] pam_unix.so
```

#### nasledovnými dvomi riadkami:

```
1 account [success=2 new_authtok_reqd=done default=ignore] pam_unix.so
2 account [success=1 new_authtok_reqd=done default=ignore] pam_winbind.so
```

Táto zmena zabezpečí, že v prípade, že používateľ nie je lokálny, tak sa PAM obráti cez winbind na radič domény. V súbore common-password treba zmeniť riadok:

#### na nasledovné dva riadky:

```
1 password [success=2 default=ignore] pam_unix.so obscure sha512
2 password [success=1 default=ignore] pam_winbind.so try_authtok<sup>5</sup> try_first_pass
```

Táto zmena umožní zmenu hesla nie len lokálnym používateľom (cez pam\_unix.so), ale aj používateľom z domény (cez pam\_winbind.so). V súbore common-session a v súbore common-session-noninteractive je potrebné za riadok:

1	session	required	pam_unix.so
	vložiť nový riadok:		
1	session	optional	pam winbind.so

## 2.9.4 Automatické vytvorenie domovského adresára

Keď sa do Linuxu prihlási používateľ, systém očakáva, že už bude mať vytvorený domovský adresár. Keďže používateľov vytvárame v AD, Linux automaticky nevytvorí ich domovské adresáre pri ich pridaní do domény. Našťastie, PAM je možné nakonfigurovať tak, aby domovský adresár vytvoril ako súčasť prípravy sedenia pri prvom prihlásení. V súbore /etc/pam.d/common-session za riadok:

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Pre správnu činnosť tohto modulu pri zmene hesla, je v Ubuntu potrebné parameter try\_authtok vynechať. Pozri podčast 2.17.2 na strane 32.

#### 2.10. LINUX NSS

1 session optional pam\_umask.so

je treba pridať riadok:

1 session optional pam\_mkhomedir.so skel=/etc/skel

Tento riadok zabezpečí vytvorenie domovského adresára (pokiaľ už neexistuje), pričom sa použije vzor (kostra, skeleton) z adresára /etc/skel.

Automatické vytvorenie domovského adresára nie je súčasťou štandardnej inštalácie v operačnom systéme Ubuntu 20.04. Preto, na rozdiel od predošlej časti, je potrebné ho nakonfigurovať ručne.

## 2.10 Linux NSS

Name Service Switch (NSS) poskytuje programové rozhranie pre získanie informácií o používateľoch, skupinách, službách (mapovanie názvu služby na port/protokol) a podobne. Spája rôzne zdroje do jedného zdroja a zároveň skrýva ich špecifiká pred aplikáciou, ktorá chce pristupovať k týmto údajom.

Ako príklady zdrojov možno uviesť zdroj "files" (/lib/x86\_64-linux-gnu/libnss\_ files.so.2) alebo zdroj "winbind" (/lib/x86\_64-linux-gnu/libnss\_winbind.so. 2), ktorý treba nainštalovať zadaním:

```
1 tester@linwo:~$ sudo apt install libnss-winbind
```

NSS poskytuje správcom ľahko konfigurovateľný spôsob poprepájania rôznych zdrojov informácií cez modifikáciu konfiguračného súboru /etc/nsswitch.conf. Špeciálne nás zaujíma konfigurácia spôsobov získavania informácie o používateľoch a skupinách.

## 2.10.1 Konfigurácia NSS

Potrebujeme NSS nastaviť tak, aby aplikácie vyhľadávali informácie o používateľoch a skupinách v Active Directory použitím winbind. Preto musíme do konfiguračného súboru NSS (/etc/nsswitch.conf) pridať modul winbind:

1 passwd: files systemd winbind 2 group: files systemd winbind

Ostatné riadky v súbore necháme nezmenené.

## 2.11 Interná reprezentácia objektov

Na platforme Microsoft Windows sa pre internú reprezentáciu objektov používa Security Identifier (SID). Je to štruktúra s premenlivou dĺžkou. SID obsahuje aj jednoznačný identifikátor domény, v ktorej sa objekt nachádza. Preto Windows môže rozlíšiť objekty z rôznych domén a SID je jednoznačný identifikátor objektu aj medzi doménami. Na platforme Unix sa používa jednoduchšia schéma. Každý objekt má svoj identifikátor, ktorým je 32-bitové celé číslo. Tento identifikátor je jednoznačný iba v rámci jedného počítača. Preto nič nezaručuje, že používateľ s User ID (UID) 1234 na jednom počítači má také isté UID aj na druhom počítači. Navyše na druhom počítači môže mať pridelené UID 1234 úplne iný používateľ.

## 2.12 winbind: Mapovanie SID na Unix ID

Vzhľadom na rôznu štruktúru SID a UID nie je možné použiť SID ako UID. Preto winbind poskytuje mapovanie SID na Unix ID ako jednu zo svojich služieb. Toto mapovanie môže robiť pomocou rôznych "backend"-ov. Najčastejšie používané sú asi nasledovné tri: idmap\_tdb, idmap\_rid a idmap\_ad, ktoré si bližšie popíšeme. Odporúčame použiť idmap\_ad a ako záložné riešenie používať idmap\_tdb.

## 2.12.1 idmap\_tdb

Mapovanie idmap\_tdb interne vytvára a udržiava mapovanie SID na UID. Má pridelený rozsah Unix identifikátorov, na ktoré môže mapovať jednotlivé externé SID. Postupne, ako winbind vyhľadáva používateľov a skupiny v doméne, tak ich táto metóda mapuje na ďalší (zatiaľ nepoužitý) Unix ID z prideleného rozsahu a ukladá toto mapovanie do tdb databázy. Mapovanie sa vykonáva v poradí, v akom prichádzajú požiadavky na identifikáciu externých objektov. Okrem požiadavky na konkrétny objekt, môže prísť aj požiadavka na vymenovanie všetkých objektov (napríklad používateľov). Pri vykonaní tejto požiadavky prebehne namapovanie všetkých objektov (napríklad používateľov).

Toto riešenie je jednoduché a automatické, ale má svoje nedostatky. Jediné miesto, kde je mapovanie uložené, je tdb databáza. Ak sa táto databáza poškodí alebo zmaže, tak sa už nedá zrekonštruovať mapovanie SID na Unix ID. Ďalšou nevýhodou je, že na rôznych počítačoch veľmi pravdepodobne vzniknú rôzne mapovania. To môže spôsobovať problémy, napríklad pokiaľ tieto počítače zdieľajú časť svojich súborových systémov, pretože externý počítač bude interpretovať UID podľa svojej internej tdb databázy. To môže spôsobiť napríklad vypisovanie nekorektných vlastníkov súborov a nesprávne interpretovanie prístupových práv.

#### 2.12.2 idmap\_rid

Winbind označuje stratégiu idmap\_rid ako "RID mapping". Pripomeňme si, že posledná časť SID, ktorá jednoznačne určuje objekt v rámci domény, sa nazýva "Relative Identifier" (RID). RID je 32-bitové celé číslo (ako všetky "SubAuthority" záznamy v reťazci). Pri tomto mapovaní sa vychádza z toho, že Unix ID je tiež 32-bitové číslo a preto je možné RID mapovať priamo na SID.



Toto riešenie je ale nepoužiteľné pre prostredie s viacerými doménami. V tomto prípade totiž môžu mať dvaja používatelia s rôznym SID rovnaké RID. Ďalším problémom je, že RID nie je možné na danom počítači mapovať priamo na rovnaké Unix ID, lebo toto ID už môže byť obsadené (napríklad lokálnym používateľom). Preto je pri tomto mapovaní vhodné špecifikovať rozsah, ktorý bude pre mapovanie RID rezervovaný. Pokiaľ sa objaví RID mimo rezervovaný rozsah, tak sa toto mapovanie nepoužije. Preto je dôležité mať aj záložné mapovanie, ktoré by sa mohlo použiť v takomto prípade. Štandardne sa na tento účel používa mapovanie idmap\_tdb.

## 2.12.3 idmap\_ad

Winbind označuje idmap\_ad ako "Active Directory ID mapping". Pri tomto mapovaní sa pre každého používateľa a skupinu uloží jeho Unix ID v prislúchajúcom objekte v Active Directory. Keď winbind autentifikuje používateľa, vyhľadá jeho Unix ID v AD a poskytne ho Linuxu ako interný identifikátor.



Nevýhodou tohto riešenia je, že je nutné toto mapovanie v AD udržiavať a zaručiť, že je v celom lese jednoznačné. Aj pri tomto mapovaní sa špecifikuje rozsah, ktorý sa používa ako filter. Pokiaľ je identifikátor z Active Directory mimo tento rozsah alebo sa vôbec nenájde,

tak sa toto mapovanie nepoužije. Preto opätovne treba mať pripravené záložné mapovanie. Štandardne sa na tento účel používa mapovanie idmap\_tdb. Týmto spôsobom sa Linuxový systém chráni pred chybnými údajmi v AD (napríklad, ak by niekto zadal ako uidNumber pre niektorého používateľa číslo 0).

## 2.13 Identity Management for UNIX

"Identity Management for UNIX" obsahuje sadu nástrojov pre synchronizáciu hesiel, integráciu NIS (Network Information Service) a rozšírenie Active Directory o RFC 2307<sup>6</sup> atribúty a používateľské rozhranie pre ich správu. Toto rozšírenie bolo potrebné pre staršie verzie Windows Servera. Napríklad Windows Server 2012 R2 tieto atribúty už priamo obsahuje a samotná inštalácia "Identity Management for UNIX" sa preto vytratila z grafických sprievodcov tohto operačného systému.

## 2.13.1 Windows Server 2012 R2

My inštalujeme Identity Management for UNIX jedine z dôvodu príjemnejšieho používateľského rozhrania na správu UNIX-ových atribútov. Toto rozhranie je možné nainštalovať na Windows Server 2012 použitím DSIM (Deployment Image Servicing and Management tool), ktorý sa spúšťa z príkazového riadku pod právami správcu nasledovne:

Význam jednotlivých parameterov:

/Online určuje, že cieľom je bežiaci operačný systém,
 /Enable-Feature povolí špecifikovanú vlastnosť v obraze,
 /All povolí aj všetky nadradené vlastnosti k uvedenej vlastnosti.

Ak chceme, aby sa v nástroji ADUC (pri zobrazení vlastností používateľov alebo skupín) pridala záložka "UNIX Attributes", tak treba nainštalovať aj "Server for NIS":

```
1 PS> DISM /Online /Enable-Feature /FeatureName:nis /All
```

Synchronizáciu hesiel (password synchronization) možno nainštalovať pomocou príkazu:

```
1 PS> DISM /Online /Enable-Feature /FeatureName:psync /All
```

Túto časť ale netreba inštalovať, pretože pre zobrazenie UI ju netreba. Heslá meníme cez winbind priamo pomocou RPC volaní. Nainštalované používateľské rozhranie pre správu UNIX-ových atribútov je zobrazené na obrázku 2.9.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>RFC 2307: An Approach for Using LDAP as a Network Information Service
Tester Properties ? X	HR Properties	UNIX Attributes
Member Of     Dial-in     Environment     Sessions     Remote control       General     Address     Account     Profile     Telephones     Organization       Remote Desktop Services Profile     COM+     UNIX Attributes       To enable access to this user for UNIX clients, you will have to specify the NIS domain this user belongs to.     NIS Domain:     Corp       UID:     10003	General       Members       Member Of       Managed By       UNIX Attributes         To enable access to this group for UNIX clients, you will have to specify the NIS domain this group belongs to.       NIS domain this group belongs to.         NIS Domain:	Duplicate UID. Assign a uniqueUID.
Login Shell: /bin/sh Home Directory: /home/Tester Primary group name/GID: HR	Add Remove	

Obr. 2.9: Záložka UNIX Attributes zo "Server for NIS"

Okrem (pre niektorých používateľov príjemnejšieho) grafického prostredia, systém aj automaticky generuje nové Unix ID pre nových používateľov/skupiny. V prípade ručnej zmeny automaticky kontroluje duplicitu Unix ID. Umožňuje nastaviť primárnu skupinu pre používateľa. Dá sa vybrať zo skupín s prideleným GID (group ID). Okrem toho je možné nastaviť aj domovský adresár a login shell.

### 2.13.2 Windows Server 2016 a vyššie

Windows 10 a Windows Server 2016 (a vyššie) nepodporujú rozšírenie "Server for NIS". Bez tejto funkcie "Active Directory User and Computer" (ADUC) nezobrazuje záložku "Unix Attributes" pre používateľov a skupiny. Táto situácia sa dá vyriešiť manuálnym nastavením potrebných atribútov v Active Directory (AD). Mapovanie položiek zo záložky na atribúty je uvedené v nasledovnej tabuľke:

Položka na záložke "Unix Attributes"	Zodpovedajúci atribút v Active Directory
NIS Domain	msSFU30NisDomain
UID	uidNumber
Logon Shell	loginShell
Home Directory	unixHomeDirectory
Primary group name/GID	primaryGroupID
GID (Group ID)	gidNumber

Aby sme získali k týmto atribútom prístup, tak musíme najprv aktivovať novú záložku "Attribute Editor" vo vlastnostiach používateľov a skupín. Jej zobrazenie docielime zaškrtnutím voľby "View ► Advanced Features" v ADUC. Potom môžeme v ADUC ručne vybrať používateľa (napríklad Administrator) a z jeho kontextového menu zvoliť "Properties". Zobrazí sa okno "Administrator Properties" už aj s novou záložkou "Attribute Editor" (pozri obrázok 2.10 na strane 28). Následne v zobrazenom zozname atribútov treba vyhľadať atribúty z tabuľky vyššie a nastaviť im požadované hodnoty. Nevýhodou je, že okrem toho, že musíme ručne nastavovať UID a GID, tak si tiež musíme sami pamätať naposledy použité UID a GID a aj sami garantovať ich jednoznačnosť.

Active Directory	Users and Computers				- 🗆 ×	A	dministrator Properties			? ×
File Action View	w Help					6	Published Certificates	lember Of Password	Replication Dis	alin Ohiect
(+ + 2	Add/Remove Column	IS				1	Security Envir	onment Sessi	ons Rem	ote control
Active Direc	Large Icons			Туре	Description ^		General Address Remote Desktop Servi	Account Profile	Telephones M+ Attrit	Organization bute Editor
<ul> <li>corp.vas</li> <li>Buil</li> <li>Gan</li> </ul>	List Detail		roup	Security Group - Domain Local Security Group - Domain Local	Members in this group can have their passwords repli Members of this group are permitted to publish certif		Attributes: Attribute	Value		^
> Don	Users, Contacts, Grou	ps, and Computers as containers	oup	Security Group - Global Security Group - Domain Local	Members of this group that are domain controllers m Members in this group cannot have their passwords r		uid uidNumber	<not set=""> <not set=""></not></not>		- 11
> 📫 Key:	Advanced Features Filter Options			Security Group - Domain Local Security Group - Global	DNS Administrators Group DNS clients who are permitted to perform dynamic up		unicodePwd unixHomeDirectory	<not set=""></not>		
> 🦳 Mar > 🚞 Prog	Customize		Security Group - Global Security Group - Global	Designated administrators of the domain All workstations and servers joined to the domain	url userAccour	url userAccountControl	<not set=""> <not set=""> ntControl 0x10200 = ( NORMAL_ACCOUNT   E</not></not>	DONT_		
<ul> <li>System</li> <li>Users</li> </ul>		Domain Controllers		Security Group - Global Security Group - Global	All domain controllers in the domain All domain guests		userCert userCertificate	<not set=""> <not set=""></not></not>		
> 🛄 NTDS Que > 🎬 TPM Devi	iotas ices	Enterprise Admins		Security Group - Global Security Group - Universal	All domain users Designated administrators of the enterprise		userParameters userPassword	<not set=""> <not set=""></not></not>		
	Katerprise Key Admins		ollers	Security Group - Universal Security Group - Universal	Members of this group can perform administrative ac Members of this group are Read-Only Domain Contro		userPrincipalName userSharedFolder	<not set=""> <not set=""></not></not>		~
		Group Policy Creator Owners		Security Group - Global User	Members in this group can modify group policy for the Built-in account for guest access to the computer/don		<			>
		Key Admins krbtgt		Security Group - Global User	Members of this group can perform administrative ac Key Distribution Center Service Account		Edit			Filter
		RAS and IAS Servers		Security Group - Global Security Group - Domain Local	Members of this group are afforded additional protec Servers in this group can access remote access proper					
<	>	Kead-only Domain Controllers		security Group - Global	wembers of this group are Kead-Only Domain Contro >		ОК	Cancel	Apply	Help
Enables/disables adva	anced features and obj	ects								

Obr. 2.10: Aktivovanie pokročilých nastavení v ADUC

Pokiaľ nechceme zadávať paremetre pre používateľa ric ručne, je možné dosiahnuť rovnakého efektu aj nasledovnými PowerShell príkazmi:

```
1 PS> $u = Get-ADUser -Filter "Name -eq 'ric'" -Properties *
2 PS> $u.msSFU30NisDomain = "CORP"
3 PS> $u.uidNumber = 10000
4 PS> $u.loginShell = "/bin/bash"
5 PS> $u.unixHomeDirectory = "/home/CORP/ric"
6 PS> $u.primaryGroupID = 513 # RID pre Domain Users
7 PS> Set-ADUser -Instance $u
1 PS> $g = Get-ADGroup -Filter "Name -eq 'Domain Users'" -Properties *
2 PS> $g.msSFU30NisDomain = "CORP"
3 PS> $g.gidNumber = 10000
4 PS> Set-ADGroup -Instance $g
```

## 2.14 Samba – konfigurácia

Na záver konfigurácie Linuxového počítača treba ešte nastaviť samotnú Sambu pomocou jej konfiguračného súboru /etc/samba/smb.conf. Všetky nastavenia, ktoré popisujeme, treba uviesť v prvej časti označenej ako [global]. Táto časť obsahuje globálne nastavenia. Za ňou nasledujú časti pre jednotlivé zdieľané priečinky. Týmito časťami sa teraz nebudeme zaoberať. V globálnej časti treba pridať (alebo zmeniť ak už existujú) nasledovné parametre:

```
1 workgroup = CORP
2 realm = CORP.VASAORG.SK
3 security = ADS
```

Týmto sa zaručí, že Samba sa správa ako člen domény vo vyššie uvedenej oblasti (realm).

```
1 server role = member server
```

Nastaví overovanie používateľov cez ADS. Server ale najprv musí byť pridaný do domény.

1 winbind enum users = yes
2 winbind enum groups = yes

Hodnota "no" by zakázala vymenovanie (enumerovanie) všetkých používateľov, respektíve skupín. Vypnutie enumerovania môže byť vhodné pre veľké systémy s veľkým počtom používateľov a skupín.

```
1 winbind nss info = rfc2307
```

Toto nastavenie informuje Sambu, že adresárový server používa rozšírenú schému pre ukladanie informácií potrebných pre Linux.

```
1 template homedir = /home/%D/%U
2 template shell = /bin/bash
```

Pokiaľ by sa v adresárovej službe aj tak nenašiel údaj špecifikujúci domovský adresár alebo login shell, tak štandardný domovský adresár bude /home/domena/pouzivatel a shell bude /bin/bash.

```
1 idmap cache time = 1
2 idmap negative cache time = 1
3 winbind cache time = 1
```

Pre naše testovanie chceme rýchlu reakciu na zmenu údajov v AD, preto ich budeme ukladať do medzipamäte (cache) len na jednu sekundu.

```
1 idmap config * : backend = tdb
2 idmap config * : range = 1000000-1999999
```

Tento preddefinovaný (\*) spôsob mapovania identifikátorov slúži ako záložný mapovací spôsob, pokiaľ sa nedá aplikovať nasledovný:

```
1 idmap config CORP : backend = ad
2 idmap config CORP : range = 10000-999999
```

V tomto prípade range pracuje ako filter. To znamená, že ak je ID v AD mimo rozsah filtra, tak je toto mapovanie ignorované a nepoužije sa. Za takýchto okolností sa na mapovanie použije tdb. Zmyslom tohto opatrenia je ochrana pred nechceným prekryvom medzi lokálnymi a vzdialenými identifikátormi.

1 idmap config CORP : schema\_mode = rfc2307

Určuje schému, ktorú idmap\_ad použije pri vyhľadávaní informácií o používateľoch a skupinách v AD. Môže byť použitá aj staršia schéma sfu (Windows Services for UNIX).

Skontrolovať korektnosť upraveného smb.conf súboru je možné príkazom:

```
1 tester@linwo:~$ testparm
2 Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
3 Loaded services file OK.
4 Server role: ROLE_DOMAIN_MEMBER
5
6 Press enter to see a dump of your service definitions
```

 $\mathbf{i}$ 

```
7
8 # Global parameters
9 [global]
10
            idmap cache time = 1
11
           idmap negative cache time = 1
12 ...
```

#### Pridanie Linuxového počítača do domény 2.15

Po vykonaní všetkých vyššie uvedených nastavení zostáva iba pridanie Linuxového počítača do domény. Samotné pridanie je jednoduché a vykoná sa nasledovným príkazom:

```
1 ester@linwo:~$ sudo net ads join -U Administrator
2 Enter Administrator's password:
3 Using short domain name -- CORP
4 Joined 'LINWO' to dns domain 'corp.vasaorg.sk'
```

Po pridaní počítača do domény je ešte potrebné reštartnúť službu winbind:

```
1 tester@linwo:~$ sudo systemctl restart winbind
```

#### Používanie domény 2.16

Po pridaní počítača do domény a spustení služby winbind môžeme vyskúšať nástroje, ktoré nám nainštalované balíky ponúkajú pre prácu s doménou.

```
1 tester@linwo:~$ wbinfo --ping-dc
```

```
checking the NETLOGON for domain[CORP] dc connection to
2
     { "winse.corp.vasaorg.sk" succeeded
```

Vypísať zoznam používateľov domény môžeme pomocou nasledovného príkazu:

```
1 tester@linwo:~$ wbinfo -u
2 CORP\administrator
3 CORP\guest
4 CORP\krbtgt
5 CORP\ric
```

Obdobne zoznam skupín v doméne získame príkazom:

```
1 tester@linwo:~$ wbinfo -g
2
  CORP\domain computers
3 CORP\domain controllers
4 CORP\schema admins
5 CORP\enterprise admins
6 CORP\cert publishers
7 CORP\domain admins
8 CORP\domain users
9 CORP\domain guests
10 ...
```

Teraz môžeme overiť integráciu viacerých zdrojov informácií o používateľoch (podľa konfigurácie v NSS) zadaním príkazu:

```
1 tester@linwo:~$ getent passwd
2 root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
3 ...
```

4 tester:x:1000:1000:Tester,,,:/home/tester:/bin/bash

```
5 CORP\ric:*:10000:10000::/home/CORP/ric:/bin/bash
```

6  $\rightarrow$  CORP\ric:\*:10002:10001:Richard Ostertag:/home/ric:/bin/sh

Vidíme, že sme dostali jeden zoznam, ktorý obsahuje lokálnych používateľov (tester, UID:1000), ako aj doménových používateľov (CORP\ric, UID: 10000).

## 2.17 Prihlásenie používateľa z AD

Na záver vyskúšame prihlásenie používateľa z domény na Linuxový počítač. Používateľ ric z domény CORP sa prihlási na localhost pomocou príkazu<sup>7</sup>:

```
1 tester@linwo:~$ sudo apt install openssh-server
2 tester@linwo:~$ ssh CORP\\ric@localhost
3 The authenticity of host 'localhost (127.0.0.1)' can't be established.
4 ECDSA key fingerprint is SHA256:....
5 Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
6 Warning: Permanently added 'localhost' (ECDSA) to the list of known hosts.
7 CORP\ric@localhost's password:
8 Creating directory '/home/CORP/ric'.
9 Welcome to Ubuntu 20.04.2 LTS (GNU/Linux 5.8.0-48-generic x86_64)
10 ...
```

Používateľ sa po zadaní hesla úspešne prihlásil a systém mu aj automaticky vytvoril domovský adresár podľa nastavenia v AD. Pri vypísaní obsahu domovského adresára vidno, že vytvorené súbory majú správneho vlastníka a že systém pozná mapovanie identifikátorov aj pre doménových používateľov a skupiny (ako napríklad CORP\domain users).

```
1 CORP\ric@linwo:~$ ls -la
2 total 32
3 drwxr-xr-x 5 CORP\ric CORP\domain users 4096 mar 24 09:22 .
4 drwxr-xr-x 3 root root 4096 mar 24 09:22 ..
5 -rw-r--r-- 1 CORP\ric CORP\domain users 220 mar 24 09:22 .bash_logout
6 -rw-r--r-- 1 CORP\ric CORP\domain users 3771 mar 24 09:22 .bashrc
7 drwxr-xr-x 4 CORP\ric CORP\domain users 4096 mar 24 09:22 .cache
8 drwx----- 4 CORP\ric CORP\domain users 4096 mar 24 09:22 .config
9 drwxr-xr-x 3 CORP\ric CORP\domain users 4096 mar 24 09:22 .local
10 -rw-r--r- 1 CORP\ric CORP\domain users 807 mar 24 09:22 .profile
```

Správnosť mapovania môžeme overiť aj príkazom id a pwd:

```
1 CORP\ric@linwo:~$ id
2 uid=10000(CORP\ric) gid=10000(CORP\domain users) groups=10000(CORP\domain users)
3 CORP\ric@linwo:~$ pwd
4 /home/CORP/ric
```

### 2.17.1 Autentifikácia cez AD pre smbclient

Aj keď sme prihlásení na Linuxový počítač ako doménový používateľ, tak po zadaní príkazu:

```
1 CORP\ric@linwo:~$ smbclient //winse/C$
```

```
2 Enter ric@CORP.VASAORG.SK's password:
```

```
3 tree connect failed: NT_STATUS_ACCESS_DENIED
```

```
<sup>7</sup>Symbol \ treba pre shell zapísať ako \.
```

vidíme, že systém vyžaduje opätovné zadanie hesla. To ale nie je nutné, pokiaľ použijeme doménový Kerberos protokol pre autentifikáciu. V takomto prípade získame rovnaké výhody jediného prihlásenia, ako majú aj používatelia Windows v doméne. Pripojenie s použitím Kerberos autentifikácie vyžaduje pri príkaze smbclient zadanie parametra --kerberos:

```
1 CORP\ric@linwo:~$ smbclient --kerberos //winse/C$
2 tree connect failed: NT_STATUS_ACCESS_DENIED
```

Z výpisu vidíme, že spojenie by sa úspešne nadviazalo aj bez zadania hesla. Ale aby sme sa mohli pripojiť aj keď nie sme Administrator, tak si najprv vytvoríme na serveri zdieľaný adresár users:

```
1 CORP\ric@linwo:~$ smbclient --kerberos //winse/users
2 Domain=[CORP] OS=[Windows Server ...] Server=[Windows Server ...]
3 smb: \>
```

## 2.17.2 Zmena hesla v AD

Z dobre nakonfigurovaného Linuxového počítača pridaného do domény si môžu doménový používatelia zmeniť aj svoje doménové heslo pomocou štandardného príkazu passwd:

```
1 CORP\ric@linwo:~$ passwd
2 Changing password for CORP\ric
3 (current) NT password:
4 Enter new NT password:
5 Retype new NT password:
6 passwd: Authentication token manipulation error
7 passwd: password unchanged
```

Ako vidno z výpisu vyššie, tak zmena skončila chybou. Pre korektnú činnosť zmeny hesla je nutné zo štandardnej konfigurácie vytvorenej na systéme Ubuntu 20.04 odstrániť parameter try\_authtok<sup>8</sup> v súbore /etc/pam.d/common-password na nasledovnom riadku<sup>9</sup>:

```
1 password [success=1 default=ignore] pam_winbind.so try_authtok try_first_pass
```

Podľa dokumentácie je zmysel parametra use\_authtok v tom, že nastaví nové heslo na heslo poskytnuté predošlým password modulom. Parameter try\_authtok robí to isté, ale ak nie je heslo platné, tak sa predsa len znovu opýta. Táto voľba bolo použitá preto, aby používateľ nemusel po zlyhaní modulu pam\_unix.so zadávať heslo ešte raz. V skutočnosti systém s týmto parametrom pri zmene hesla zlyhá. Po jeho odstránení sa systém správa korektne:

```
    CORP\ric@linwo:~$ passwd
    Changing password for CORP\ric
    (current) NT password:
    Enter new NT password:
    Retype new NT password:
    passwd: password updated successfully
```

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Zo starších verzií Ubuntu je potrebné odstrániť use\_authtok.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Po zmene riadku v konfiguračnom súbore sú zmeny okamžite aktívne (bez reštartovania).

# Kapitola 3

# Samba 4 ako Linuxový radič domény

Druhý problém, ktorého riešenie si popíšeme, je nasadenie adresárových služieb na počítač s operačným systémom Linux. Prezentované riešenie umožní používať Linuxový server ako radič domény. Tento radič domény môžu použiť ako Linuxoví, tak aj Windowsoví používatelia. Obom skupinám umožní prihlásenie na základe údajov spravovaných centrálne týmto radičom domény. Tento Linuxový server je možné administrovať jednak pomocou Linuxových, ale čo je možno ešte zaujímavejšie, aj pomocou klasických Windowsových nástrojov. Pri popise spôsobu pripojenia sa zameriame na Windowsových používateľov (pripájajúcich sa k doméne). Riešenie pre Linuxových používateľov je rovnaké ako v predošlej časti, keď používali radič domény postavený na operačnom systéme Windows.

## 3.1 Konfigurácia siete

Najprv musíme na Linuxovom serveri (Ubuntu 20.04) vykonať základnú konfiguráciu siete. Potrebný postup sme už podrobnejšie popísali v časti 2.7 na strane 17. Do adresára /etc/ netplan treba pridať súbor s názvom 02-static-ip.yaml s nasledovným obsahom (následne obsah možno otestovať príkazom sudo netplan try) a zmeny aplikujeme príkazom sudo netplan apply:

```
1
   network:
2
     version: 2
3
     ethernets:
       ens33: # aktuálny názov sa dá zistiť napríklad pomocou: ip link
4
5
         dhcp4: false
         addresses: [172.22.222.11/16]
6
         gateway4: 172.22.0.1
 7
8
         nameservers:
9
           search: [corp.vasaorg.sk]
10
            addresses: [172.22.0.1]
```

Ďalej nastavíme meno Linuxového servera na linse (ako LINux SErver). Preto zmeníme obsah súboru /etc/hostname na linse a v súbore /etc/hosts nahradíme riadok so starým menom (začína IP adresou 127.0.1.1) týmto riadkom:

1 172.22.222.11 linse.corp.vasaorg.sk linse

Pretože Samba AD DC používa vlastný DNS server, ktorý potrebuje mať voľný port 53, tak potrebujeme zastaviť a následne deaktivovať službu systemd-resolved:

```
1 tester@linse:~$ sudo systemctl stop systemd-resolved
2 tester@linse:~$ sudo systemctl disable systemd-resolved
3 Removed /etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.resolve1.service.
4 Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/systemd-resolved.service.
```

Keďže /etc/resolv.conf je len symbolickou linkou na súbor /run/systemd/resolve/ stub-resolv.conf, tak túto linku zmažeme:

```
1 tester@linse:~$ sudo rm /etc/resolv.conf
```

Potom vytvoríme nový súbor /etc/resolv.conf s nasledovným obsahom:

```
1 domain corp.vasaorg.sk
2 search corp.vasaorg.sk
3 nameserver 172.22.0.1
```

## 3.2 Odporúčania pre Samba AD DC

Pri väčšom počte používateľov sa odporúča prevádzkovať viac radičov domény, aby sa zabránilo znefunkčneniu domény pri výpadku jediného servera. Pokiaľ sa bude v sieti používať aj súborový server postavený na platforme Linux, odporúča sa prevádzkovať súborový server ako samostatný členský server (nie priamo na AD DC). Oddelenie umožňuje aktualizovať radič domény a súborový server samostatne bez narušenia činnosti druhého servera. Taktiež sa vyhneme problémom s winbind integrovaným v radiči domény. Samba má svoju vlastnú implementáciu Kerberos a LDAP servera. Neodporúča sa používanie externých implementácií týchto serverov spolu so Sambou.

## 3.3 Základná inštalácia

Tam, kde budú umiestnené zdieľané priečinky (/var/lib/samba/sysvol), je potrebné použiť súborový systém s podporou rozšírených atribútov (pre uloženie NTFS práv, DOS atribútov a Posix ACL). Prítomnosť podpory rozšírených atribútov v jadre Linuxu je možné overiť pomocou príkazu:

```
1 tester@linse:~$ cat /boot/config-5.4.0-70-generic | grep "EXT._FS_"
```

Výsledkom by mal byť zoznam obsahujúci nasledovné voľby:

```
1 CONFIG_EXT4_FS_XATTR=y  # nemusí byť (pozri text nižšie)
2 CONFIG_EXT4_FS_POSIX_ACL=y
3 CONFIG_EXT4_FS_SECURITY=y
```

V jadrách Linuxu od verzie 3.8 je voľba CONFIG\_EXT4\_FS\_XATTR odstránená a podpora XATTR je automaticky prítomná. V tomto prípade je v poriadku, ak nebude táto voľba vypísaná. Ak sa používa jadro, v ktorom chýba podpora pre niektoré z uvedených volieb, je potrebné získať jadro s ich podporou (napríklad prekompilovaním). Ubuntu od verzie 14.10 štandardne obsahuje podporu všetkých týchto volieb. Ďalej sa treba uistiť, že v súbore /etc/fstab sú pri správnom súborovom systéme prítomné atribúty user\_xattr, acl a barrier=1. Namiesto barrier=1 stačí aj samotné barrier. Súborový systém ext4 nemá od verzie 3.2 jadra Linuxu atribúty user\_xattr a acl. Tieto sú štandardne povolené. Na ich zakázanie je možné použiť atribúty nouser\_xattr a noacl. Tieto by sa teda pri vybranom súborovom systéme nemali nachádzať. Taktiež barrier je štandardne pri ext4 zapnuté (na rozdiel od ext3). Tento atribút zaistí, že tdb transakcie zvládnu aj neočakávaný výpadok napájania.

Pre prácu s Kerberos serverom bežiacom na AD DC potrebujeme nainštalovať používateľské nástroje kerberosu (ako napríklad kinit, či klist) pomocou príkazu:

```
1 tester@linse:~$ sudo apt install krb5-user
```

Počas inštalácie odpovieme na nasledovné tri otázky:

```
    Default Kerberos version 5 realm: CORP.VASAORG.SK
    Kerberos servers for your realm: linse.corp.vasaorg.sk
    Administrative server for your Kerberos realm: linse.corp.vasaorg.sk
```

Inštalačný program na základe odpovedí na tieto tri otázky vytvorí nižšie uvedený obsah konfiguračného súboru /etc/krb5.conf:

```
1 [libdefaults]
2 default_realm = CORP.VASAORG.SK
3
4 [realms]
5 CORP.VASAORG.SK = {
6 kdc = linse.corp.vasaorg.sk
7 admin_server = linse.corp.vasaorg.sk
8 }
```

Správna konfigurácia Kerberosu v tomto okamihu nie je zásadná, pretože neskôr, počas konfigurácie Samba radiča domény, vznikne konfiguračný súbor aj pre Kerberos, ktorým prepíšeme v tomto bode vytvorenú konfiguráciu. Na záver nasleduje inštalácia samotného balíka samba (momentálne je v Ubuntu 20.04 samba vo verzii 4.11.6):

```
tester@linse:~$ sudo apt install samba
1
2
  Samba is not being run as an AD Domain Controller: Masking samba-ad-dc.service
3
4
5
  Failed to preset unit: Unit file /etc/systemd/system/samba-ad-dc.service is
                                                                                      \geq
     ⊊masked.
6
  . . .
7
  samba-ad-dc.service is a disabled or a static unit, not starting it.
8
  . . .
```

Vybrané správy uvedené vyššie by mohli vzbudzovať znepokojenie, ale je to očakávané správanie, vzhľadom na skutočnosť, že sme ešte nenastavili sambu do role doménového radiča.

## 3.4 Zriadenie domény (DCPROMO)

Nainštalovanie balíku samba ešte nevytvorí samotnú doménu. Za týmto účelom môžeme použiť príkaz samba-tool, ktorý okrem iného vie vytvoriť základnú konfiguráciu domény, vrátane základnej Active Directory databázy. Ak už súbor /etc/samba/smb.conf existuje,

treba ho najprv zmazať. Inak ho samba-tool neprepíše a nevytvorí sa nová konfigurácia zohľadňujúca zadané parametre. Vytvorenie domény spustíme nasledovným príkazom:

Parameter --use-rfc2307 povolí použitie RFC 2307 (An Approach for Using LDAP as a Network Information Service), čím sa do schémy AD doplní rozšírenie o atribúty potrebné pre správu Unixových účtov (ako napríklad uidNumber). Bez tohto parametra sa tieto atribúty nepridajú.

Parameter –-interactive hovorí, že samba-tool sa bude interaktívne pýtať na hodnoty potrebných parametrov. Preddefinované hodnoty budú ponúknuté v hranatých zátvorkách. Pre ich použitie stačí stlačiť klávesu Enter.

Minimálnu funkčnú úroveň domény a celého lesa je možné zvoliť z nasledovných možností: 2000, 2003, 2008 a 2008\_R2. Preddefinovaná hodnota je 2003. Nastaviť inú hodnotu je možné pomocou parametra --function-level.

Parameter --site=SITENAME nastaví meno fyzickej lokality. Túto možnosť, podobne ako pri Windows serveri, ponechávame na štandardnej hodnote (Default-First-Site-Name).

Posledným spomínaným parametrom je parameter --option=OPTION. Pomocou neho je možné pridať zadanú OPTION priamo do konfiguračného súboru smb.conf. V našom príklade pridávame dve voľby interfaces=lo eth0 a bind interfaces only=yes. Tým sa obmedzia rozhrania, kde bude Samba počúvať. To je vhodné napríklad v situácii, keď je server priamo pripojený na Internet a má jedno rozhranie smerom von a druhé smerom dnu a potrebujeme, aby Samba server počúval iba na vnútornom rozhraní.

### 3.4.1 Interakcia so samba-tool pri zriadení domény

Po spustení príkazu samba-tool z predošlej podčasti prebehne nasledovný interaktívny dialóg (červený text treba zadať, šedý sa vypíše automaticky):

```
Realm [CORP.VASAORG.SK]: Enter
 1
2 Domain [CORP]: Enter
3 Server Role (dc, member, standalone) [dc]: Enter
4 DNS backend (SAMBA_INTERNAL, BIND9_FLATFILE, BIND9_DLZ, NONE) [SAMBA_INTERNAL]: Enter
5 DNS forwarder IP address (write 'none' to disable forwarding) [172.22.0.1]: Enter
6 Administrator password: ****
   Administrator password does not meet the default minimum password length requirement (7 \supset
7
     8 Administrator password: ******
9 Administrator password does not meet the default quality standards.
10 Administrator password: ********
11 Retype password: *********
12 INFO: Looking up IPv4 addresses
13 INFO: Looking up IPv6 addresses
14 WARNING: No IPv6 address will be assigned
15 INFO: Setting up share.ldb
16 INFO: Setting up secrets.ldb
17 INFO: Setting up the registry
18 INFO: Setting up the privileges database
19 INFO: Setting up idmap db
```

```
20 INFO: Setting up SAM db
21 INFO: Setting up sam.ldb partitions and settings
22 INFO: Setting up sam.ldb rootDSE
23 INFO: Pre-loading the Samba 4 and AD schema
24 INFO: Adding DomainDN: DC=corp,DC=vasaorg,DC=sk
25 INFO: Adding configuration container
26 INFO: Setting up sam.ldb schema
27 INFO: Setting up sam.ldb configuration data
28 INFO: Setting up display specifiers
29 INFO: Modifying display specifiers and extended rights
30 INFO: Adding users container
31 INFO: Modifying users container
32 INFO: Adding computers container
33 INFO: Modifying computers container
34 INFO: Setting up sam.ldb data
35 INFO: Setting up well known security principals
36 INFO: Setting up sam.ldb users and groups
37 INFO: Setting up self join
38 INFO: Adding DNS accounts
39 INFO: Creating CN=MicrosoftDNS,CN=System,DC=corp,DC=vasaorg,DC=sk
40 INFO: Creating DomainDnsZones and ForestDnsZones partitions
41 INFO: Populating DomainDnsZones and ForestDnsZones partitions
   INFO: Setting up sam.ldb rootDSE marking as synchronized
42
43 INFO: Fixing provision GUIDs
44 INFO: A Kerberos configuration suitable for Samba AD has been generated at
                                                                                                   С
      \/var/lib/samba/private/krb5.conf
45 INFO: Merge the contents of this file with your system krb5.conf or replace it with this \supset
      46 INFO: Setting up fake yp server settings
47 INFO: Once the above files are installed, your Samba AD server will be ready to use
48 INFO: Server Role:
                                active directory domain controller
49 INFO: Hostname:50 INFO: NetBIOS Domain:
                                  linse
                                 CORP
51 INFO: DNS Domain:
                                 corp.vasaorg.sk
                                 S-1-5-21-4159030542-4152435832-3415138938
52 INFO: DOMAIN SID:
```

### 3.4.2 Význam zadaných parametrov

Parameter realm (CORP.VASAORG.SK) predstavuje meno pre Kerberos oblasť (realm). Prvá časť tejto hodnoty sa automaticky použije aj ako DNS meno pre AD. Tento parameter by mal byť zadaný veľkými písmenami. Parameter domain (CORP) predstavuje meno domény. Obyčajne je to prvá časť AD DNS mena, ale na tomto mieste je to možné zmeniť. Tiež by mal byť napísaný veľkými písmenami.

Úlohu, akú bude server plniť v doméne, nastavíme pomocou parametra server role. Možné hodnoty sú dc, member a standalone. V tomto prípade zvolíme dc (active directory Domain Controller).

Ďalej si musíme zvoliť DNS backend. Na výber sú možnosti SAMBA\_INTERNAL, BIND9\_DLZ, BIND9\_FLATFILE alebo NONE. Preddefinovaná a najlepšia voľba (pokiaľ nie sú kladené špeciálne požiadavky na DNS) je SAMBA\_INTERNAL. SAMBA\_INTERNAL je interný DNS server, ktorý je súčasťou Samba balíka a nevyžaduje žiadne ďalšie konfigurovanie. BIND9 je vhodný pre komplexnejšie požiadavky na DNS. Možnosti sú buď BIND9\_DLZ, keď sú informácie o zónach uložené v AD, čo je odporúčané, alebo BIND9\_FLATFILE, keď sú informácie uložené v textovej databáze. Túto možnosť sa neodporúča používať, keďže je nedokumentovaná a nepodporovaná a v budúcich verziách balíka Samba bude odstránená, rovnako ako NONE. Parameter DNS forwarder IP address je nastaviteľný iba vtedy, ak sa používa interný DNS server. Definuje IP adresu DNS servera, kam sa posielajú požiadavky, pre ktoré interný server nie je autoritatívny. V našom prípade sme zvolili 172.22.0.1.

Posledným zadávaným údajom je heslo správcu domény (Administrator password). Toto heslo musí mať aspoň 7 znakov a musí obsahovať aspoň tri z nasledujúcich skupín znakov: veľké písmená, malé písmená, číslice a symboly (to sú všetky znaky na klávesnici, ktoré nie sú definované ako písmená alebo číslice). Ako vidno z vyššie uvedeného protokolu, ak heslo nespĺňa tieto požiadavky, tak je používateľ požiadaný o zadanie iného hesla.

### 3.4.3 Popis vytvoreného konfiguračného súboru

Po skončení interaktívneho dialógu vytvorí samba-tool konfiguračný súbor /etc/samba/ smb.conf. Jeho obsah sa dá pozrieť priamo alebo cez príkaz testparm:

```
[global]
 1
     2
 3
     interfaces = lo ens33
 4
 5
     netbios name = LINSE
                               # NetBIOS meno Samba servera
 6
                                # (štandardne prvá časť DNS mena PC)
     realm = CORP.VASAORG.SK
 7
                                # názov Kerberos oblasti
 8
     server role = active directory domain controller
9
                                # lebo sme zadali dc; iné možnosti sú:
10
                                # standalone, member server, classic primary
                                # alebo netbios backup domain controller
11
12
     workgroup = CORP
                                # meno domény
     idmap_ldb:use rfc2307 = yes # zabuduje do LDAP atribúty z RFC2307
13
14
15 [sysvol]
     path = /var/lib/samba/sysvol
16
17
     read only = No
18
19 [netlogon]
     path = /var/lib/samba/sysvol/corp.vasaorg.sk/scripts
20
21
     read only = No
```

### 3.4.4 Konfiguračný súbor – implicitné parametre

Zadaním príkazu testparm (ktorý bol súčasťou aj staršieho balíka Samba 3) získame ešte niektoré ďalšie implicitné parametre:

```
1 passdb backend = samba_dsdb
                                  # Samba directory services database
                                  # yes je momentálne iba pre testovanie
   rpc_server:tcpip = no
 3 rpc_daemon:spoolssd = embedded
 4 rpc_server:spoolss = embedded # Network Printing Spooler
                                 # Remote Registry Service
 5 rpc_server:winreg = embedded
 6 rpc_server:ntsvcs = embedded
                                  # Plug and Play Services
   rpc_server:eventlog = embedded # Event Logger
 7
8 rpc_server:srvsvc = embedded  # Remote Server Services
9 rpc_server:svcctl = embedded
                                  # Service Control
10 rpc_server:default = external
11 winbindd:use external pipes = true
12 idmap config * : backend = tdb
13 map readonly = no
                                  # testparm -v
```

14	map_archive = No # nepoužíva špeciálne mapovanie týchto atribútov do
	<sup>C</sup> štandardných UNIX atribútov, ale používa mapovanie DOS atribútov
	$^{\zeta}$ (S,H,A,RO) do rozšíreného atribútu FS s názvom user.DOSATTRIB
15	store dos attributes = Yes # testparm -v
16	vfs objects = dfs_samba4 acl_xattr
17	# dfs_samba4: Distributed File System založený na doméne
18	# acl xattr: ukladá NTFS ACL do rozšíreného atribútu security.NTACL

## 3.5 Spustenie a kontrola Samba AD-DC procesov

Po konfigurácii balíka Samba a vytvorení súboru /etc/samba/smb.conf je vhodné overiť funkčnosť radiča domény. Najprv treba skontrolovať bežiace procesy pomocou príkazu:

1	<pre>tester@linse:~\$</pre>	ps axf	grep -E "samba smbd nmbd winbindd"
2	18428 ?	Ss	0:00 /usr/sbin/nmbdforegroundno-process-group
3	18438 ?	Ss	0:00 /usr/sbin/smbdforegroundno-process-group
4	18440 ?	S	0:00 \_ /usr/sbin/smbdforegroundno-process-group
5	18441 ?	S	0:00 \_ /usr/sbin/smbdforegroundno-process-group
6	18444 ?	S	0:00 \_ /usr/sbin/smbdforegroundno-process-group

Správne by sme mali dostať jeden samba proces, pod ktorým bežia ďalšie samba procesy. Pokiaľ dostaneme výpis podobný vyššie uvedenému, tak sme v zlom stave, z ktorého sa dostaneme vypnutím starých služieb (smbd a nmbd) a zapnutím novej samba služby pomocou:

```
1 tester@linse:~$ sudo systemctl stop smbd nmbd
2
  tester@linse:~$ sudo systemctl disable smbd nmbd
3
  Synchronizing state of smbd.service with SysV service script with
                                                                                      \mathbf{i}
      </lib/systemd/systemd-sysv-install.</pre>
   Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable smbd
4
   Synchronizing state of nmbd.service with SysV service script with
                                                                                      \supset
5
      ∽/lib/systemd/systemd-sysv-install.
6
   Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable nmbd
   Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/smbd.service.
 7
8 Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nmbd.service.
9 tester@linse:~$ sudo systemctl unmask samba-ad-dc
10 Removed /etc/systemd/system/samba-ad-dc.service.
11 tester@linse:~$ sudo systemctl start samba-ad-dc
12 Job for samba-ad-dc.service failed because the control process exited with
                                                                                      \geq
      Gerror code.
13 See "systemctl status samba-ad-dc.service" and "journalctl -xe" for details.
   Vidíme, že službu sa nepodarilo naštartovať. Preto sa pozrieme do záznamov:
1 tester@linse:~$ journalctl -u samba-ad-dc
2 systemd[1]: Starting Samba AD Daemon...
3
   . . .
4
   samba[10128]:
                    /usr/sbin/winbindd: Failed to exec child - No such file or
                                                                                      \supset
     \varsigmadirectory
   samba[10128]: ../../source4/winbind/winbindd.c:46(winbindd_done)
5
6
   samba[10128]:
                   winbindd daemon died with exit status 255
 7
   . . .
```

8 systemd[1]: samba-ad-dc.service: Failed with result 'exit-code'. 9 systemd[1]: Failed to start Samba AD Daemon.

Dôvodom zlyhania je neexistujúci súbor /usr/sbin/winbindd. Tento je súčasťou balíka winbind, ktorý nainštalujeme príkazom:

1 tester@linse:~\$ sudo apt install winbind

ר ג Teraz sa opätovne pokúsime o spustenie služby:

1 tester@linse:~\$ sudo systemctl start samba-ad-dc

Tentokrát sa spustenie služby síce podarilo, ale keď skontrolujeme záznamy pomocou príkazu journalctl -u samba-ad-dc, tak zistíme, že:

```
1 systemd[1]: Starting Samba AD Daemon...
  samba[12402]: ../../source4/smbd/server.c:622(binary_smbd_main)
2
3 samba[12402]:
                   samba version 4.11.6-Ubuntu started.
4 samba[12402]:
                 Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2019
5 samba[12402]: ../../source4/smbd/server.c:865(binary_smbd_main)
6 samba[12402]: binary_smbd_main: samba: using 'prefork' process model
7 smbd[12423]: ../../lib/util/become_daemon.c:135(daemon_ready)
8 systemd[1]: Started Samba AD Daemon.
                 daemon_ready: daemon 'smbd' finished starting up and ready to
9
  smbd[12423]:
                                                                                    \geq
      Serve connections
10 winbindd[12457]:
                                                                                    2
      <../../source3/winbindd/winbindd_cache.c:3164(initialize_winbindd_cache)</pre>
11 winbindd[12457]:
                     initialize_winbindd_cache: clearing cache and re-creating
                                                                                    \supset
      ⊊with version number 2
12 winbindd[12457]: ../../lib/util/become_daemon.c:135(daemon_ready)
13 winbindd[12457]: daemon_ready: daemon 'winbindd' finished starting up and
                                                                                    С
      {}^{\varsigma}ready to serve connections
14 samba[12460]: ../../lib/util/util_runcmd.c:352(samba_runcmd_io_handler)
   samba[12460]: /usr/sbin/samba_dnsupdate: ERROR(runtime): uncaught exception
15
                                                                                    С
      $- (9711, 'WERR_DNS_ERROR_RECORD_ALREADY_EXISTS')
16
```

Tento problém vyriešime tým, že v súbore /etc/resolv.conf zmeníme DNS server z externého 172.22.0.1 na interný 172.22.222.11 (ktorý je súčasťou balíka samba):

domain corp.vasaorg.sk
 search corp.vasaorg.sk
 nameserver 172.22.222.11

Po reštartovaní služby samba-ad-ac znovu overíme hierarchiu procesov. Už získame požadovaný správny stav:

```
tester@linse:~$ sudo systemctl start samba-ad-dc
 1
   tester@linse:~$ ps axf | grep -E "samba|smbd|nmbd|winbindd"
 2
 3
       820 ?
                   Ss
                           0:00 samba: root process
 4
       890 ?
                   S
                                \_ samba: tfork waiter process
                           0:00
                                     \_ samba: task[s3fs] pre-fork master
 5
       891 ?
                   S
                           0:00
 6
                   S
                                         \ samba: tfork waiter process
       893 ?
                           0:00
                                             \_ /usr/sbin/smbd -D ...
 7
       895 ?
                   Ss
                           0:00
       944 ?
                                                 \_ /usr/sbin/smbd -D
 8
                   S
                           0:00
                                                 \_ /usr/sbin/smbd -D ...
9
       945 ?
                   S
                           0:00
10
       946 ?
                   S
                          0:00
                                                 \_ /usr/sbin/smbd -D ...
                   S
                                 └_ samba: tfork waiter process
11
       892 ?
                          0:00
                                     894 ?
12
                   S
                           0:00
       899 ?
13
                   S
                          0:00
       902 ?
                   S
                                           \_ samba: task[rpc] pre-forked worker(0)
14
                          0:00
                   S
15
       903 ?
                                         \_ samba: tfork waiter process
                          0:00
       906 ?
                   S
16
                           0:00
                                            \_ samba: task[rpc] pre-forked worker(1)
       908 ?
17
                   S
                          0:00
                                         \_ samba: tfork waiter process
18
       912 ?
                   S
                          0:00
                                            \_ samba: task[rpc] pre-forked worker(2)
19
       913 ?
                   S
                          0:00
                                         \_ samba: tfork waiter process
                   S
S
20
       920 ?
                          0:00
                                            \_ samba: task[rpc] pre-forked worker(3)
       896 ?
                                 \_ samba: tfork waiter process
| \_ samba: task[nbt] pre-fork master
21
                          0:00
                          0:00
       897 ?
                   S
22
23
       898 ?
                   S
                           0:00
                                   samba: tfork waiter process
```

24	900 ?	S	$\odot: \odot \odot$	<pre>\_ samba: task[wrepl] pre-fork master</pre>
25	901 ?	S	$\odot$ : $\odot$ $\odot$	\_ samba: tfork waiter process
26	904 ?	S	$\odot$ : $\odot$ $\odot$	<pre>\_ samba: task[ldap] pre-fork master</pre>
27	951 ?	S	$\odot$ : $\odot$ $\odot$	\_ samba: tfork waiter process
28	952 ?	S	$\odot$ : $\odot$ $\odot$	<pre>\_ samba: task[ldap] pre-forked worker(0)</pre>
29	953 ?	S	$\odot$ : $\odot$ $\odot$	\_ samba: tfork waiter process
30	954 ?	S	$\odot$ : $\odot$ $\odot$	<pre>\_ samba: task[ldap] pre-forked worker(1)</pre>
31	955 ?	S	$\odot$ : $\odot$ $\odot$	\_ samba: tfork waiter process
32	956 ?	S	$\odot$ : $\odot$ $\odot$	<pre>\_ samba: task[ldap] pre-forked worker(2)</pre>
33	957 ?	S	$\odot$ : $\odot$ $\odot$	\_ samba: tfork waiter process
34	958 ?	S	$\odot$ : $\odot$ $\odot$	<pre>\_ samba: task[ldap] pre-forked worker(3)</pre>
35	905 ?	S	$\odot$ : $\odot$ $\odot$	\_ samba: tfork waiter process
36	907 ?	S	$\odot$ : $\odot$ $\odot$	\_ samba: task[cldap] pre-fork master
37	909 ?	S	$\odot$ : $\odot$ $\odot$	\_ samba: tfork waiter process
38	910 ?	S	$\odot$ : $\odot$ $\odot$	\_ samba: task[kdc] pre-fork master
39	916 ?	S	$\odot$ : $\odot$ $\odot$	\_ samba: tfork waiter process
40	917 ?	S	$\odot$ : $\odot$ $\odot$	<pre>\_ samba: task[kdc] pre-forked worker(0)</pre>
41	918 ?	S	$\odot$ : $\odot$ $\odot$	\_ samba: tfork waiter process
42	922 ?	S	$\odot$ : $\odot$ $\odot$	<pre>\_ samba: task[kdc] pre-forked worker(1)</pre>
43	925 ?	S	$\odot$ : $\odot$ $\odot$	\_ samba: tfork waiter process
44	927 ?	S	$\odot$ : $\odot$ $\odot$	<pre>\_ samba: task[kdc] pre-forked worker(2)</pre>
45	928 ?	S	$\odot$ : $\odot$ $\odot$	\_ samba: tfork waiter process
46	935 ?	S	$\odot$ : $\odot$ $\odot$	<pre>\_ samba: task[kdc] pre-forked worker(3)</pre>
47	911 ?	S	$\odot$ : $\odot$ $\odot$	<pre>\_ samba: tfork waiter process</pre>
48	914 ?	S	$\odot$ : $\odot$ $\odot$	<pre>\_ samba: task[drepl] pre-fork master</pre>
49	915 ?	S	$\odot$ : $\odot$ $\odot$	<pre>\_ samba: tfork waiter process</pre>
50	919 ?	S	$\odot$ : $\odot$ $\odot$	<pre>\_ samba: task[winbindd] pre-fork master</pre>
51	923 ?	S	$\odot$ : $\odot$ $\odot$	\_ samba: tfork waiter process
52	929 ?	Ss	$\odot$ : $\odot$ $\odot$	\_ /usr/sbin/winbindd -D
53	2070 ?	S	$\odot$ : $\odot$ $\odot$	<pre>\_ winbindd: domain child [CORP]</pre>
54	2071 ?	S	$\odot$ : $\odot$ $\odot$	\_ winbindd: domain child [BUILTIN]
55	2072 ?	S	$\odot$ : $\odot$ $\odot$	\_ winbindd: idmap child
56	921 ?	S	$\odot$ : $\odot$ $\odot$	<pre>\_ samba: tfork waiter process</pre>
57	924 ?	S	$\odot$ : $\odot$ $\odot$	<pre>\_ samba: task[ntp_signd] pre-fork master</pre>
58	926 ?	S	$\odot$ : $\odot$ $\odot$	<pre>\_ samba: tfork waiter process</pre>
59	930 ?	S	$\odot$ : $\odot$ $\odot$	<pre>\_ samba: task[kcc] pre-fork master</pre>
60	931 ?	S	$\odot$ : $\odot$ $\odot$	<pre>\_ samba: tfork waiter process</pre>
61	933 ?	S	$\odot$ : $\odot$ $\odot$	<pre>\_ samba: task[dnsupdate] pre-fork master</pre>
62	934 ?	S	$\odot$ : $\odot$ $\odot$	<pre>\_ samba: tfork waiter process</pre>
63	936 ?	S	$\odot$ : $\odot$ $\odot$	<pre>\_ samba: task[dns] pre-fork master</pre>

Nakoniec povolíme službu, aby sme mali zabezpečené jej aktivovanie počas štartovania operačného systému:

```
1 tester@linse:~$ sudo systemctl enable samba-ad-dc
```

```
2 Synchronizing state of samba-ad-dc.service with SysV service script ...
```

```
3 Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable samba-ad-dc
```

```
4 Created symlink
```

/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/samba-ad-dc.service ...

## 3.5.1 Kontrola portov

Ďalším krokom by mala byť kontrola správneho priradenia portov potrebných pre činnosť radiča domény. Priradenie portov pre jednotlivé procesy môžeme získať pomocou príkazu:

```
1 tester@linse:~$ sudo apt install net-tools # ak netstat ešte nie je nainštalovaný
2 tester@linse:~$ sudo netstat -tulpn | egrep "samba|smbd|nmbd|winbindd"
3 tcp 0 0 172.22.222.11:464 0.0.0.0:* LISTEN 910/samba: task[kdc]
4 tcp 0 0 127.0.0.1:464 0.0.0.0:* LISTEN 910/samba: task[kdc]
5 tcp 0 0 172.22.222.11:53 0.0.0.0:* LISTEN 936/samba: task[dns]
6 tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 936/samba: task[dns]
```

 $\supset$ 

7	+	0	0	172 22 222 11.00	0 0 0 0		010/combox	took [kdo]
(	tcp	0	0	172.22.222.11:88	0.0.0.0.*		910/samba:	Lask[kuc]
0	tcp	0	0	172 22 222 11.626	0.0.0.0.*		910/Salliba:	task[kuc]
10	tcp tcp	0	0	172.22.222.11.030	0.0.0.0.*		904/Salliba:	task[luap]
11	tcp	0	0		0.0.0.0.*		904/Salliba:	lask[luap]
12	tcp tcp	0	0	127.0.0.1.445 172.22.222.11.445	0.0.0.0.*		895/SIIIDU	
12	tcp	0	0	172.22.222.11.445	0.0.0.0.*		895/SIIIDU	tack[rpc]
14	tcp tcp	0	0		0.0.0.0.*		894/Salliba:	task[rpc]
16	tep	0	0	172 22 222 11.40152	0.0.0.0.*	LISTEN	094/Salliba.	task[rpc]
10	tcp	0	0	172.22.222.11:49153	0.0.0.0.*	LISTEN	902/Salliba:	task[rpc]
10	tcp	0	0	127.0.0.1:49153	0.0.0.0.*	LISTEN	902/samba:	task[rpc]
10	tcp	0	0	172.22.222.11:49154	0.0.0.0.*		902/samba:	task[rpc]
18	тср	0	0	127.0.0.1:49154	0.0.0.0.*	LISTEN	902/samba:	task[rpc]
19	tcp	0	0	172.22.222.11:3268	0.0.0.0.*	LISTEN	904/samba:	task[tdap]
20	тср	0	0		0.0.0.0.*	LISTEN	904/samba:	task[ldap]
21	tcp	0	0	172.22.222.11:3269	0.0.0.0.*	LISTEN	904/samba:	task[tdap]
22	тср	0	0	172.22.222.11:389	0.0.0.0:*	LISTEN	904/samba:	task[ldap]
23	тср	0	0	127.0.0.1:3269	0.0.0.0:*	LISTEN	904/samba:	task[ldap]
24	тср	0	0	127.0.0.1:389	0.0.0.0:*	LISTEN	904/samba:	task[ldap]
25	τср	0	0	172.22.222.11:135	0.0.0.0:*	LISTEN	902/samba:	task[rpc]
26	тср	0	0	127.0.0.1:135	0.0.0.0:*	LISTEN	902/samba:	task[rpc]
27	тср	0	0	127.0.0.1:139	0.0.0.0:*	LISTEN	895/smbd	
28	tcp	0	0	172.22.222.11:139	0.0.0.0:*	LISIEN	895/smbd	
29	udp	0	0	172.22.222.11:464	0.0.0.0:*		910/samba:	task[kdc]
30	udp	0	0	127.0.0.1:464	0.0.0.0:*		910/samba:	task[kdc]
31	udp	0	0	172.22.222.11:53	0.0.0.0:*		936/samba:	task[dns]
32	udp	0	0	127.0.0.1:53	0.0.0.0:*		936/samba:	task[dns]
33	udp	0	0	172.22.222.11:88	0.0.0.0:*		910/samba:	task[kdc]
34	udp	0	0	127.0.0.1:88	0.0.0.0:*		910/samba:	task[kdc]
35	udp	0	0	172.22.222.11:137	0.0.0.0:*		897/samba:	task[nbt]
36	udp	0	0	172.22.255.255:137	0.0.0.0:*		897/samba:	task[nbt]
37	udp	0	0	127.0.0.1:137	0.0.0.0:*		897/samba:	task[nbt]
38	udp	0	0	127.255.255.255:137	0.0.0.0:*		897/samba:	task[nbt]
39	udp	0	0	172.22.222.11:138	0.0.0.0:*		897/samba:	task[nbt]
40	udp	0	0	172.22.255.255:138	0.0.0.0:*		897/samba:	task[nbt]
41	udp	0	0	127.0.0.1:138	0.0.0.0:*		897/samba:	task[nbt]
42	udp	0	0	127.255.255.255:138	0.0.0.0:*		897/samba:	task[nbt]
43	udp	0	0	172.22.222.11:389	0.0.0.0:*		907/samba:	task[cldap]
44	udp	$\odot$	$\odot$	127.0.0.1:389	0.0.0.0:*		907/samba:	task[cldap]

## Pre lepšiu prehľadnosť sú použité porty zhrnuté v nasledovnej tabuľke (iba IPv4):

ТСР	UDP	Local Address	Port	Service	PID	Program
•	•		53	DNS	936	samba task[dns]
•	•	127.0.0.1, 172.22.222.11	88	Kerberos	910	samba task[kdc]
•	0		135	MS End Point Mapper <sup>1</sup>	902	samba task[rpc]
0	•	127.0.0.1, 127.255.255.255,	137	NetBIOS Name Service	897	samba task[nbt]
$\circ$	•	172.22.222.11, 172.22.255.255	138	NetBIOS Datagram Service	897	samba task[nbt]
•	0		139	NetBIOS Session Service	895	smbd
•	$\circ$		389	LDAP	904	samba task[ldap]
0	•		389	LDAP	907	samba task[cldap]
•	0	107 0 0 1 170 00 000 11	445	SMB nad TCP	895	smbd
•	•	127.0.0.1, 172.22.222.11	464	Kerberos kpasswd	910	samba task[kdc]
•	0		636	LDAP nad SSL (LDAPS)	904	samba task[ldap]
•	$\circ$		3268	MS Global Catalog	904	samba task[ldap]
•	$\circ$		3269	MS Global Catalog nad SSL	904	samba task[ldap]
•	0	49152 -	65535	Dynamické RPC porty 89	4, 902	samba task[rpc]

Ak niektorý z týchto portov chýba (proces nebeží, alebo port používa iný proces), tak treba vykonať nápravu (napr. odinštalovanie konfliktného procesu alebo jeho rekonfiguráciu).

<sup>1</sup>Microsoft End Point Mapper je tiež známy ako DCE/RPC Locator Service.

### 3.5.2 Kontrola konfigurácie zdieľaných priečinkov

Po overení činnosti všetkých služieb môžeme skontrolovať, či AD DC poskytuje základné priečinky netlogon a sysvol. Najprv nainštalujeme príkaz smbclient:

```
1 tester@linse:~$ sudo apt install smbclient
```

Príkaz smbclient používa parameter –U, ktorým sa špecifikuje meno a prípadne heslo prihlasovaného používateľa. Tieto údaje sa zadávajú v tvare –Uusername[%password]. Napríklad parameter –Uuser znamená používateľa user. Pokiaľ sa heslo nezadá na príkazovom riadku, tak si ho smbclient vypýta. Ak je heslo prázdne (napríklad pri anonymnom prístupe), tak možno výzvu potlačiť parametrom –N. Pri vypísaní zdieľaných prostriedkov pomocou príkazu smbclient ––list by sa mali zobraziť priečinky netlogon a sysvol:

```
tester@linse:~$ smbclient --list localhost -N
1
  Anonymous login successful
2
3
4
          Sharename
                           Туре
                                     Comment
5
          sysvol
6
                           Disk
          netlogon
7
                           Disk
                                     IPC Service (Samba 4.11.6-Ubuntu)
8
          IPCŚ
                           IPC
9
  SMB1 disabled -- no workgroup available
```

### 3.5.3 Kontrola autentifikácie a prístupových práv

Po úspešnom zobrazení zdieľaných priečinkov sa pokúsime s anonymným prístupom vypísať obsah priečinku sysvol. Tento pokus by mal skončiť úspešným prihlásením ale s odopretím prístupu, ako ukazuje nasledovný príklad:

```
1 tester@linse:~$ smbclient //localhost/sysvol -N -c 'ls'
2 Anonymous login successful
3 tree connect failed: NT_STATUS_ACCESS_DENIED
```

Pokiaľ sa o to isté pokúsi používateľ Administrator, tak by sa výpis adresára mal podariť:

```
tester@linse:~$ smbclient //localhost/sysvol -UAdministrator -c 'ls'
2
  Enter CORP\Administrator's password:
               (heslo zadané pri zriadení domény - pozri podčasť 3.4.1, strana 36)
3
                                              0 Sat ...
0 Sat ...
                                    D
4
                                    D
                                                 Sat ...
    . .
                                              0 Sat ...
5
    corp.vasaorg.sk
                                    D
6
     19475088 blocks of size 1024. 13793992 blocks available
7
```

## 3.6 Konfigurácia DNS a kontrola funkčnosti

Pre správnu činnosť AD je nutná aj korektná funkčnosť DNS. Napríklad bez správnych záznamov nebude korektne pracovať Kerberos protokol (AD používa algoritmus DC Locator pre nájdenie Kerberos servera). Preto overíme, či Samba AD DC poskytuje cez svoj interný DNS server (ktorý sme v podčasti 3.5 na strane 40 nastavili pre náš systém ako východzí) správne záznamy pre algoritmus DC Locator na nájdenie jednotlivých serverov:

```
1 tester@linse:~$ host -t SRV _ldap._tcp.corp.vasaorg.sk.
2 _ldap._tcp.corp.vasaorg.sk has SRV record 0 100 389 linse.corp.vasaorg.sk.
3 tester@linse:~$ host -t SRV _kerberos._udp.corp.vasaorg.sk.
4 _kerberos._udp.corp.vasaorg.sk has SRV record 0 100 88 linse.corp.vasaorg.sk.
5 tester@linse:~$ host -t A linse.corp.vasaorg.sk
6 linse.corp.vasaorg.sk has address 172.22.222.11
```

Pokiaľ by niektorý príkaz zlyhal, tak DNS nepracuje správne a chybu je potrebné opraviť.

## 3.7 Konfigurácia Kerberosu

Kerberos protokol je dôležitou súčasťou AD. Umožňuje jednorazové prihlásenie v rámci domény. Vďaka tomu nie je nutné opakované prihlasovanie na ostatné servery v doméne. Počas zriadenia domény vznikla konfigurácia pre používateľské programy Kerberosu odrážajúca nastavenia domény. Preto treba nahradiť konfiguračný súbor Kerberosu /etc/krb5.conf súborom vytvoreným Sambou /var/lib/samba/private/krb5.conf:

```
1 tester@linse:~$ sudo ln -sf /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/krb5.conf
```

Obsah tohto súboru je nasledovný:

```
1 [libdefaults]
2 default_realm = CORP.VASAORG.SK
3 dns_lookup_realm = false
4 dns_lookup_kdc = true
```

Po konfigurácii Kerberosu vykonáme skúšobné prihlásenie:

```
1 tester@linse:~$ kinit Administrator
2 Password for Administrator@CORP.VASAORG.SK:
3 Warning: Your password will expire in 41 days on ...
```

Prihlásením vznikol "ticket", ktorý si môžeme vypísať pomocou príkazu:

```
tester@linse:~$ klist -fe
1
  Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_1000
2
3 Default principal: Administrator@CORP.VASAORG.SK
4
5
 Valid starting
                 Expires
                                      Service principal
                                      krbtgt/CORP.VASAORG.SK@CORP.VASAORG.SK
6
   renew until ..., Flags: RIA
7
8
    Etype (skey, tkt): aes256-cts-hmac-sha1-96, aes256-cts-hmac-sha1-96
```

## 3.7.1 Test pripojenia cez Kerberos

V predošlej časti sme sa autentifikovali voči Kerberos serveru a získali sme špeciálny "ticket" nazývaný "ticket granting ticket" (TGT). Počas jeho platnosti sa môžeme autentifikovať bez zadania hesla voči iným službám v doméne. Napríklad môžeme vyskúšať prihlásenie na súborový server:

```
1 tester@linse:~$ smbclient //linse/sysvol --kerberos -c 'ls'
2 . D 0 Sat ...
3 .. D 0 Sat ...
4 corp.vasaorg.sk D 0 Sat ...
5
6 19475088 blocks of size 1024. 13793992 blocks available
```

V tomto prípade parameter –-kerberos spôsobil, že pre autentifikáciu sa použil Kerberos protokol. Preto nebolo potrebné zadať heslo a používateľ sa autentifikoval vďaka svojmu platnému TGT. Po autentifikácii voči súborovému serveru používateľ získal ďalší "ticket" použiteľný pre priamu komunikáciu so súborovým serverom. Na nasledovnom výpise je označený hrubým písmom:

```
tester@linse:~$ klist -fe
1
2
  Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_1000
3
  Default principal: Administrator@CORP.VASAORG.SK
  Valid starting
                                      Service principal
4
                      Expires
                                      krbtgt/CORP.VASAORG.SK@CORP.VASAORG.SK
5
    renew until ..., Flags: RIA
6
    Etype (skey, tkt): aes256-cts-hmac-sha1-96, aes256-cts-hmac-sha1-96
7
8
                                      cifs/linse@CORP.VASAORG.SK
    Flags: ATO, Etype (skey, tkt): aes256-cts-hmac-sha1-96, aes256-cts-hmac-sha1-96
9
```

Príznak	Názov	Popis
R	Renewable	Použitelný pre získanie nového kľúča sedenia bez po- treby opätovného zadania hesla.
Ι	Initial	Vydaný na základe aktuálnej autentifikácie a nie na základe "ticket-granting ticket" (TGT).
А	preAuthenticated	Vydaný po tom, ako bol používateľ autentifikovaný voči "key distribution center" (KDC).
Т	Transit policy checked	Vydávajúci KDC skontroloval platnosť celej reťaze medzi prvým "ticketom" a aktuálnym "ticketom".
0	Okay as delegate	Politika ho dovoľuje použiť ako delegáta.

Každý "ticket" má svoje príznaky (flags). Ich význam je nasledovný:

## 3.8 NTP server pre AD

AD vyžaduje synchronizáciu času medzi počítačmi v doméne z dôvodu riešenia konfliktov pri replikácii, ale aj pre zabránenie útokov opakovaním v Kerberos protokole. Maximálny povolený časový rozdiel medzi dvomi počítačmi je štandardne 5 minút.

Windows klienti požadujú NTP server s podporou MS-SNTP (Microsoft Simple Network Time Protocol). Tento protokol používa Network Time Protocol (NTP) Authentication Extensions. Jeho špecifikáciu je možné nájsť (aj so špecifikáciou ostatných Windows protokolov, 458 PDF súborov ≈ 1,24 GB) na adrese:

### http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=389156.

Samba štandardne poskytuje pre ntpd server službu podpisovania paketov (server services = +ntp\_signd), aby Linuxový NTP server nemusel riešiť, odkiaľ má získať kľúč na podpísanie paketov. Na komunikáciu s ntpd používa Samba socket (ntp signd socket directory = /var/lib/samba/ntp\_signd). Je nutné použiť ntpd vo verzii aspoň 4.2.6 s podporou ntp\_signd (--enable-ntp-signd). NTP server nainštalujeme nasledovným príkazom:

```
1 tester@linse:~$ sudo apt install ntp
```

### 3.8.1 Konfigurácia NTP servera

Po inštalácii NTP servera je potrebné upraviť prístupové práva k adresáru so Samba socketom tak, aby mohol z neho čítať aj používateľ, pod ktorým beží NTP server:

```
1 tester@linse:~$ sudo chown root:ntp /var/lib/samba/ntp_signd
2 tester@linse:~$ sudo ls -ld /var/lib/samba/ntp_signd/
3 drwxr-x--- 2 root ntp 4096 Mar 27 15:22 /var/lib/samba/ntp_signd/
```

Následne upravíme konfiguračný súbor servera (/etc/ntp.conf) do nasledovného tvaru:

```
1 driftfile /var/lib/ntp/ntp.drift
 2
   leapfile /usr/share/zoneinfo/leap-seconds.list
 3 ntpsigndsocket /var/lib/samba/ntp_signd # bez /socket na konci!
4
5 # vyberieme jeden alebo viac NTP serverov
6 pool 0.ubuntu.pool.ntp.org iburst prefer
   . . .
8
9 # pseudo IP lokálnych hodín (využije sa v prípade problémov so sieťou)
10 server 127.127.1.0
11 fudge 127.127.1.0 stratum 10
12
13 # štandardne každému povolíme synchronizáciu času (vrátane MS-SNTP)
14 # ale nepovolíme mu konfiguráciu servera
15 restrict -4 default kod notrap nomodify nopeer noquery limited mssntp
16 restrict -6 default kod notrap nomodify nopeer noquery limited mssntp
17
18 # lokálny používateľ môže NTP server aj konfigurovať
19 restrict 127.0.0.1
20 restrict ::1
21
22 # pre externé časové servery je slušné povoliť dopytovanie (queries)
23 restrict source notrap nomodify noquery nopeer
```

Je vhodné použiť viac externých časových serverov. Tie je možné doplniť na miesta označené symbolom "…". V uzavretej doméne nie je potrebné, aby na všetkých počítačoch bol presný reálny čas. Je len nutné, aby v každom okamihu, bol rozdiel medzi časmi na dvoch počítačoch menší ako päť minút. Na druhej strane, keď už riešime synchronizáciu času, je rozumné udržiavať na všetkých počítačoch presný reálny čas. Po ukončení konfigurácie ntp server reštartneme príkazom:

```
1 tester@linse:~$ sudo systemctl restart ntp
```

## 3.9 Použitie samba-tools

Príkaz samba-tools má široké použitie pri správe domény a jej radiča. Napríklad pomocou nasledovného príkazu je možné skontrolovať integritu lokálnej AD databázy:

```
1 tester@linse:~$ sudo samba-tool dbcheck
2 Checking 267 objects
3 Checked 267 objects (0 errors)
```

Databáza je momentálne bez chýb. Pomocou príkazu samba-tool fsmo show je možné zobraziť všetky "Flexible Single Master Operations" (FSMO) role, ktoré sú v doméne a na akých serveroch bežia:

```
1 tester@linse:~$ sudo samba-tool fsmo show
2 SchemaMasterRole owner: ...
3 InfrastructureMasterRole owner: ...
4 RidAllocationMasterRole owner: ...
5 PdcEmulationMasterRole owner: ...
6 DomainNamingMasterRole owner: ...
7 DomainDnsZonesMasterRole owner: ...
8 ForestDnsZonesMasterRole owner: ...
```

kde ... predstavujú nasledovnú úplnú cestu:

Aktuálne všetky role bežia na jedinom serveri v doméne: linse. Tieto role sa vyznačujú tým, že nie sú vhodné pre beh na viacerých DC (preto sa volajú Single Master). Pomocou tohto príkazu je možné ich nielen zobraziť, ale aj spravovať.

Zoznam všetkých používateľov domény sa dá získať príkazom:

```
1 tester@linse:~$ sudo samba-tool user list
2 Administrator
3 krbtgt
4 Guest
```

Zvolenú funkčnú úroveň domény a lesa je možné overiť pomocou príkazu:

```
1 tester@linse:~$ sudo samba-tool domain level show
2 Domain and forest function level for domain 'DC=corp,DC=vasaorg,DC=sk'
3
4 Forest function level: (Windows) 2003
5 Domain function level: (Windows) 2003
6 Lowest function level of a DC: (Windows) 2008 R2
```

Pokiaľ pri zriadení domény bola zvolená nízka úroveň (v tomto príklade 2003) je možné ju dodatočne zvýšiť príkazom:

4 All changes applied successfully!

Po jeho vykonaní môžeme overiť, či sa funkčná úroveň naozaj zvýšila:

```
1 tester@linse:~$ sudo samba-tool domain level show
2 Domain and forest function level for domain 'DC=corp,DC=vasaorg,DC=sk'
3
4 Forest function level: (Windows) 2008 R2
5 Domain function level: (Windows) 2008 R2
6 Lowest function level of a DC: (Windows) 2008 R2
```

Pri zriadení domény bolo potrebné zadať heslo pre administrátora domény v súlade s politikou hesiel v doméne. Zobraziť (a následne aj spravovať) aktuálnu politiku hesiel v doméne je možné pomocou príkazu samba-tool domain passwordsettings:

```
1 tester@linse:~$ sudo samba-tool domain passwordsettings show
2 Password information for domain 'DC=corp,DC=vasaorg,DC=sk'
3
4 Password complexity: on
5 Store plaintext passwords: off
```

```
6 Password history length: 24
7 Minimum password length: 7
8 Minimum password age (days): 1
9 Maximum password age (days): 42
10 Account lockout duration (mins): 30
11 Account lockout threshold (attempts): 0
12 Reset account lockout after (mins): 30
```

## 3.10 Pridanie Windows do domény

V tejto kapitole popíšeme pridanie počítača so systémom Microsoft Windows do novej domény, ktorú sme získali po úspešnej inštalácii a konfigurácii AD DS na báze Samba servera.

### 3.10.1 Predpoklady

Na to, aby bolo možné počítač s operačným systémom Windows pridať do domény, musia byť splnené niektoré základné predpoklady. Prvým z nich je správna edícia Windows. Do domény nie je možné pridať tie edície Windows, ktoré sú určené pre domáce (nefiremné) použitie. Presnejšie povedané, z posledných verzií operačného systému Windows je možné pridať do domény nasledovné edície: Windows 10 Pro, Enterprise a Education, Windows 8 / 8.1 Pro a Enterprise, Windows 7 Professional, Ultimate a Enterprise, Windows Vista Business, Ultimate a Enterprise.

Pre pridanie počítača do domény sú potrebné práva lokálneho správcu (na PC, ktoré sa pripája). Ďalej je potrebná znalosť mena a hesla doménového účtu, ktorý má oprávnenie pridávať počítače do domény (napríklad Domain Administrator).

Ďalšou podmienkou je DNS nastavené tak, aby sa dala zistiť IP adresa pre radič domény, LDAP, Kerberos a tak podobne. V našom prípade DNS nastavíme priamo na radič domény, ktorý prevádzkuje vlastný interný DNS server.



Poslednou podmienkou je správny čas na pripájanom počítači. Synchronizácia času s PDC (serverom s PdcEmulation-MasterRole) sa na počítači nastaví automaticky po jeho pripojení do domény.

### 3.10.2 Pridanie do domény

V nasledovnom príklade postupu budeme vychádzať z čerstvej inštalácie Windows 10 Enterprise Evaluation. Počítač nazveme winwo (ako WINdows WOrkstation) stlačením tlačidla Rename this PC v okne "✿ ► System ► About". Windows sa v základnej konfigurácii štandardne pripája do preddefinova-

nej pracovnej skupiny WORKGROUP. Pre pridanie počítača do domény spustíme program "System Properties" stlačením 🔳 + R a zadaním sysdm.cpl (pozri obrázok 3.1):

Image: Type the name of a program, folder, document, or internet.         Open:         input: folder.computer         input: folder.computer	🖅 Run		×	System Properties			×	Computer Name/Domain Changes	:
OK Cancel	Run     Type ten name of a p     Type ten name of a p     resource, and Windo     Qpere     Sysdm.cpl     This task will be     OK	rogram, folder, document, or Internet vis will open it for you. Created with administrative privileges. Cancel Browse	×	System Properties Computer Name / Hardwit Wholes used for the national Computer description: Full computer name: Workgroup: To use a wistant to join a Network 10. To revane the computer onkgroup, click Change	we Advanced System Pre- at the following information to 10 Computer, Techange, "Michaen Com withmo WORKSROUP domain or workgroup, click or change its domain or b	ection Remote dentify your computer puter" or "Mary's Network ID [phange]	×	Computer Name/Domain Changes You can change be many add the society of this computer Change the many add the society of this computer change in marks after a society of memory for the society of the so	1000s
								OK Can	icel

Obr. 3.1: Pridanie počítača do domény

V okne "System Properties" na záložke "Computer Name" stlačíme tlačidlo Change…. Následne v dialógovom okne "Computer Name/Domain Changes" klikneme na "Member of Domain" a zadáme názov domény. V tomto prípade: "corp.vasaorg.sk". Pridanie do domény potvrdíme tlačidlom OK (premenovať počítač sme mohli aj v tomto okne).

Systém však oznámi chybu zobrazenú na obrázku na okraji. Táto chyba je spôsobená tým, že sme ešte správne nenastavili DNS server na interný DNS server radiča domény. Z tohto dôvodu nevedel algoritmus DC Locator nájsť radič domény k zadanej doméne. Preto v nastaveniach TCP/IP protokolu (■ + ℝ, ncpa.cpl, "Ethernet0 > Properties > Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)", Properties) do poľa "Preferred DNS server" zadáme IP adresu linse: 172.22.222.11. Rovno hneď nastavíme aj fixnú IP adresu v časti "Use the following IP address" (pozri obrázok na okraji).



Po nastavení správneho DNS servera zopakujeme postup z obrázku 3.1. Teraz sa po potvrdení názvu domény zobrazí okno "Windows Security" so žiadosťou o zadanie mena a hesla používateľa, ktorý má právo pridať počítač do domény

(nie lokálny administrátor, ale správca domény). Po zadaním správneho mena a hesla pre správcu domény sa počítač pridá do domény (pozri obrázok 3.2). Po pridaní do domény je počítač potrebné reštartovať.

Windows Security	×	Computer Name/Domain Changes X	Computer Name/Domain Changes
Computer Name/Domain Changes Enter the name and password of an account with permission to		() Welcome to the corp.vasaorg.sk domain.	Vou must restart your computer to apply these changes
join the domain.		ОК	programs.
			ОК
OK Cancel			

Obr. 3.2: Dokončenie pridania počítača do domény

Po reštarte sa používateľ môže do počítača prihlásiť pod lokálnym (v tvare WINWO\User), ako aj pod doménovým účtom.

### 3.10.3 Prihlásenie ako používateľ domény

Keď je počítač súčasťou domény, tak sa na ňom môže používateľ prihlásiť zadaním doménového mena v štandardnom tvare (v tomto prípade napríklad CORP\Administrator). Pre OK

zmenu prihlasovaného používateľa treba kliknúť do ľavého dolného rohu na "Other user". Do akej domény sa používateľ prihlasuje, je zobrazené aj pod poľom pre zadanie hesla (Sign in to: CORP). Informácie o tom, ako sa prihlásiť do zvolenej domény alebo na lokálny počítač je možné získať aj kliknutím na linku "How do I sign to another domain?".



Obr. 3.3: Pridanie do domény

Ak sa používateľ prihlási doménovým účtom, tak je meno domény súčasťou jeho používateľského mena (pred lomítkom), ako aj domovského adresára (v tvare Meno.DOMENA), ktorý bude používateľovi na počítači automaticky vytvorený.

Po prihlásení je vhodné skontrolovať dostupné aktualizácie (aj keď bol počítač pred pridaním do domény plne aktualizovaný), pretože po jeho pridaní do domény môžu byť pre neho k dispozícii ďalšie aktualizácie.

### 3.10.4 Kontrola synchronizácie času

Pridaním počítača do domény by sa mala automaticky nastaviť synchronizácia času počítača s radičom domény. Synchronizáciu času môžeme skontrolovať zadaním príkazu w32tm z príkazového riadku. Pre prístup k príkazovému riadku je možné použiť klasické cmd, ale v nasledujúcich príkladoch používame novší "Windows PowerShell":

```
    PS C:\Users\Administrator.CORP> w32tm /resync
    Sending resync command to local computer
    The computer did not resync because no time data was available.
```

Pokiaľ synchronizácia skončí neúspešne (ako v predošlom prípade), treba skontrolovať, či náhodou v súbore /var/log/syslog na Ubuntu serveri poskytujúcom NTP server sa nevyskytuje záznam podobajúci sa na:

Ak áno, tak je pravdepodobné, že AppArmor má zle nastavenú cestu k socketu v konfiguračnom súbore /etc/apparmor.d/usr.sbin.ntpd pre službu NTP: 1 **#** samba4 ntp signing socket

2 /{,var/}run/samba/ntp\_signd/socket rw,

Chybu opravíme pridaním nasledovných riadkov do lokálneho konfiguračného súboru /etc/ apparmor.d/local/usr.sbin.ntpd (ktorý je inak prázdny):

```
1 # Site-specific additions and overrides for usr.sbin.ntpd.
```

2 **#** For more details, please see /etc/apparmor.d/local/README.

3 /var/lib/samba/ntp\_signd/socket rw,

Po opravení AppArmor konfigurácie pre NTP server a jej znovunačítaní pomocou príkazu:

1 tester@linse:~\$ sudo apparmor\_parser -r /etc/apparmor.d/usr.sbin.ntpd

by už mala synchronizácia času na winwo prebehnúť správne:

```
1 PS C:\Users\Administrator.CORP> w32tm /resync
2 Sending resync command to local computer
3 The command completed successfully.
```

## 3.11 Inštalácia RSAT

Ak chceme spravovať doménu z klientskej Windows stanice, tak je potrebné na ňu najprv nainštalovať RSAT ("Remote Server Administration Tools"). Zároveň je to aj najjednoduchší spôsob, ako spravovať Samba doménu. Výhodou je, že sú to nástroje priamo od Microsoftu s dobrou dokumentáciou, na ktoré sú správcovia domén zvyknutí. Aj keď sme si ukázali, že sa dá Samba doména spravovať pomocou príkazu samba-tool, tak tento nástroj ešte nie je plnohodnotnou náhradou nástrojov dostupných pre Windows od Microsoftu. RSAT vo verzii pre Windows 10 sa dá voľne stiahnuť z adresy:

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=45520

Je to súbor WindowsTH-RSAT\_WS\_1803-x64.msu s veľkosťou približne 95,1 MB.<sup>2</sup> Po spustení stiahnutého súboru sa zobrazí okno "Windows Update Standalone Installer". Súhlasom s inštaláciou aktualizácie KB2693643 (kliknutím na tlačidlo Yes) sa dostaneme k licenčným podmienkam. Ich prijatím (kliknutím na tlačidlo I Accept) sa vykoná samotná inštalácia.

Windows Update Standalone Installer	🐼 Download and Install Updates	×	B Download and Install Updates	×
Windows Update Standalone Installer De you want to install the following Windows oftware update for Windows (#52693643)  Yes No	Read these learns (1 of 1) The need to accept the learns before installing updates. Lackter for Windows (02/2014/1) MCROSOFT REMOTE SERVER ADMENTIATION TOOLS FOR WINDOWS 10 MCROSOFT REMOTE SERVER ADMENTIATION TOOLS FOR WINDOWS 10 ADDRESS VOID TO Accept the formed on where you like, one of the affinised learns hypothese fisters of the address of the service accept to you use of the hypothese fisters for the address of the service address of the order of hypothese fisters for the address of a doctabed a www.acqeptf.imcrosoft.com/comment/international.asput	s	The updates are being installed           Installation status:           Installing update for Windows (#2:899443) (update 1 of 1)            Installing:	×
	Printable version I Decline I Accept	Cancel		Cancel

Obr. 3.4: Inštalácia RSAT na Windows 10

Alternatívne na Windows 10 je možné RSAT inštalovať po jednotlivých nástrojoch cez "✿ ► Apps ► Optional features ► Add a feature", kde do poľa "Find an available optional feature" zadáme RSAT a zaškrtneme možnosti, ktoré chceme (napríklad "RSAT: Group Policy

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Súbory WindowsTH-RSAT\_WS\_1709-x64.msu a WindowsTH-RSAT\_WS2016-x64.msu sú staršie verzie.

Management Tools" a "RSAT: Active Directory Domain Services and Lightweight Direcotry Services Tools" – okrem iného obsahujú ADSI Edit a ADUC) a stlačíme tlačidlo Install.

Po nainštalovaní RSAT je cez ovládací panel (v časti "Control Panel ► System and Security ► Administrative Tools") dostupných vyše dvadsať nových programov pre správu domény (pozri obrázok 3.5). Bližšie si ukážeme ADSI Edit, GP Management a ADUC.

ile Home	Share	View Shortcut Tools		2	
→ · <b>小</b> 總	> Cor	ntrol Panel > System and Security > Administrative To	ols >	ب ۵	
Ouick access		Remote Desktop Services	💑 DNS	Registry Editor	
		Active Directory Administrative Center	👧 Event Viewer	http://www.commonscience.com	
Desktop	×.	Active Directory Domains and Trusts	🎇 Failover Cluster Manager	🔊 Resource Monitor	
👆 Downloads	1	Notive Directory Module for Windows PowerShell	🐉 File Server Resource Manager	Routing and Remote Access	
Documents	*	Retive Directory Sites and Services	Sroup Policy Management	🛼 Server Manager	
Pictures	*	Notive Directory Users and Computers	👧 iSCSI Initiator	Services	
h Music		T ADSI Edit	he Local Security Policy	🔊 Shielding Data File Wizard	
an induic		Certification Authority	Microsoft Azure Services	💯 System Configuration	
Videos		2 Cluster-Aware Updating	network Load Balancing Manager	1 System Information	
OneDrive		A Component Services	ODBC Data Sources (32-bit)	💮 Task Scheduler	
		M Computer Management	BODBC Data Sources (64-bit)	Template Disk Wizard	
This PC		Sefragment and Optimize Drives	😭 Online Responder Management	K Volume Activation Tools	
Network		PFS Management	Performance Monitor	Mindows Defender Firewall with Advanced Secu	
		P DHCP	🚘 Print Management	Windows Memory Diagnostic	
		The Disk Cleanup	Recovery Drive	Windows Server Update Services	

Obr. 3.5: Windows 10 Administrative Tools (vrátane RSAT nástrojov)

## 3.12 ADSI Edit

"Active Directory Service Interfaces Editor" (ADSI Edit) je nízko-úrovňový nástroj pre priame prezeranie a editovanie (vytváranie, modifikovanie a mazanie) obsahu doménovej adresárovej služby. Najprv je potrebné pripojiť sa k severu cez položku v menu "Action ► Connect to…". Ak sme prihlásení ako používateľ domény, tak stačí potvrdiť predvolené nastavenia.

📓 ADSI Edit				- 0	×
File Action View Help					
🗢 🔿 🙍 📰 🗙 🗟 🗟 📑 🖬					
ADS Edd     DC=corp, DC=vasorg, DC=sk     Ch=Program Data     Ch=Program Data     Ch=Chologing     Ch=Dvisition     Ch=Chologing     Ch=Chologing     Ch=Chologing     Ch=Chologing     Ch=UNDS     Ch=LostAndFound     Ch=NTDS Quotas	Name CNE-DnsAdmins CNE-DnsAdmins CNE-Drahadows CNE-Care Dublishers CNE-Care Dublishers CNE-Domain Guetts CNE-Domain Controllers CNE-Domain Controllers CNE-Administrator CNE-A	Class group group group group group group group group group group group group group group group	Distinguished Name CN-DmAdmins, CN-LUser, DC-corp, DC-vasorg, DC-sk CN-DmAdmins, CN-LUser, DC-corp, DC-vasorg, DC- CN-Cert Publisher, CN-LUser, DC-corp, DC-vasorg, DC- CN-Dmain Guets, CN-LUser, DC-corp, DC-vasorg, DC- SN-Dmain Guets, CN-LUser, DC-corp, DC-vasorg, DC- CN-Domain Guets, CN-LUser, DC-corp, DC-vasorg, DC- CN-Shema Admins, CN-LUser, DC-corp, DC-vasorg, DC- CN-Administro, CN-LUser, DC-corp, DC-vasorg, DC- CN-Administro, CN-LUser, DC-corp, DC-vasorg, DC- CN-Deniel GOC Password Replication Group, CN-LUser, DC CN-Breng Admin, CN-LUser, DC-corp, DC-vasorg, DC- CN-Breng Admin, CN-LUSER, DC-corp, DC- Ni-Enterprise Admin, CN-LUSER, DC-corp, DC- Ni-Enterprise Admin, CN-LUSER, DC-corp, DC- N-Breng Admin, CN-LUSER, DC-corp, DC-vasorg, DC- N-Enterprise Admin, CN-LUSER, DC-corp, DC-vasorg, DC- N-Enterprise Res-(N-LUSER, DC-corp, DC-vasorg, DC-sk CN-Breng Nets, CN-LUSER, DC-corp, DC-vasorg, DC- N-Breng Nets, CN-LUSER, DC-corp, DC-vasorg, DC- N-Breng Nets, CN-LUSER, DC-corp, DC-vasorg, DC-sk CN-Bornain Marins, CN-LUSER, DC-corp, DC-vasorg, DC-sk	Actions CN=Users More Action CN=Administrat More Action	IS IN A CONTRACT OF A CONTRACT
	<	9.00p	>		

Obr. 3.6: RSAT – ADSI Edit

Na obrázku vyššie je zobrazený obsah uzla "Users", v ktorom sa nachádzajú štandardní používatelia domény. Ďalej pod týmto uzlom sa nachádza uzol "Computers", pod ktorým je možné vidieť počítače pridané do domény (v tomto prípade iba WINWO). Tieto dve časti adresára sa lepšie spravujú cez nástroj ADUC, ktorý je na to špeciálne určený.

## 3.13 ADUC – pridanie nového používateľa

Nástroj "Active Directory Users and Computers" (v skratke ADUC) slúži na pohodlnú správu doménových používateľských účtov a počítačov pridaných do domény. Práca s týmto nástrojom je pre bežné činnosti pohodlnejšia ako práca s nízko-úrovňovým ASDI Edit. Nasledujúci obrázok zobrazuje zoznam doménových používateľov a skupín v ADUC:

Active Directory Users and Computers			- 🗆 ×
Eile Action View Help			
← ⇒   2 📷   🤾 🛍 🗙 🖾 🔒 📓 🖬 🖏	s 🕼 🖤 🧕 🕱		
Anthe Directory Uses and Computers [Inise.corp.vesaorg.kl]	Harre B Onsadmin: B Onsadmin Computes B Onsain Computes B Onsain Control Control B Onsain Controllers B Consum Controllers B Control Controllers B Control Controllers B Control Network B Con	Type Security Group: Domain Locz Security Group: Obeah Security Group: Obeah	Bescription     Bescription     All unorbitations and servers joined the domain     Bord Servers and Servers and Servers     All domain guest     All domain guest     All domains     All do

Obr. 3.7: RSAT - ADUC

Po kliknutí pravým tlačidlom myši na adresár "Users" a vybratí možnosti "New ► User" sa zobrazí dialógové okno "New Object - User". Pomocou neho je možné vytvoriť nového používateľa domény. Nasledujúce obrázky demonštrujú vytvorenie doménového používateľa "Richard Ostertag" s prihlasovacím menom CORP\ric.

ject - User	×	vew Object - User	×	New Object - User
Create in: corp.vasaorg.sk/Users		Levente in: corp.vasaorg.sk/U	lsers	Create in: corp.vasaorg.sk/Users
ano: Perhard pelake eme: Orientag pre: Perhard Oxertag goon name opon name (pre-tynchore 2000): Pr. dc < gook jedk jedk	- Cancel	password: Confin gesenod: User guid change password in enel log User cannot change password in enel log Passgord never expres Account is disabled	en	When you clair. Prints, the following object will be created Full mane: Richard Oxterlag User topon name: nollego wasang ak. The user mult change the password at neet logon.
Active Directory Users and Computers Pile Action View Help Add Bemove Columns Active Directory Large Loops Soved Q Small Loops File Options Com File Options Evaluation Curtamize But Loops Advanced Features File Options Loops Advanced Features File Options Man Curtamize But NTDS Curtiss	and Computers sc containers Denied RODC Password Replication of Neurol RODC Password Replication Neurol Controllers Tetraprise Admins Unterprise Admins	Type Security Group - Domain Local Security Group - Obeal Security Group - Domain Local Group Security Group - Domain Local Security Group - Obeal Security Group - Universal Security Group - Universal		Richard Oxtertag Properties     ?       Opprizzion     Natived Centrotes       Password Reploation     Object       Securit     COMM       Address     Account       Particle Editor       Brichard Oxtertag       Prefare       Brichard Oxtertag       Digitizy name:       Richard Oxtertag       Digitizy name:       Richard Oxtertag       Digitizy name:       Richard Oxtertag       Digitizy name:       Richard Oxtertag       Digitizy name:       Digitizy name:

Obr. 3.8: ADUC - vytvorenie nového doménového používateľa

Po stlačení tlačidla Finish v treťom okne sa nový používateľ pridá do adresára. Pokiaľ v menu "View" je zapnutá možnosť "Advanced Features" (pozri obrázok 3.8), tak po zobrazení vlastností používateľa sa ukáže viac podrobností (záložky "Published Certificated", "Password Replication", "Object", "Security" a "Attribute Editor"). Okrem toho aj v samotnej adresárovej štruktúre (v ľavej časti okna) sa zobrazuje viac podrobností.

Ak by sme potrebovali, aby sa používateľ mohol prihlasovať na Linuxové počítače s jednoznačným unikátnym UID v rámci celej domény, tak je nutné pre nového používateľa ručne nastaviť potrebné RFC 2307 parametre cez "Attribute Editor".

## 3.14 Exspirované heslo

Pri pokuse o prihlásenie sa môže stať, že použité heslo exspirovalo (podľa toho, ako je nastavená politika hesiel v doméne). Štandardne je exspirácia nového hesla nastavená na 42 dní. V prípade exspirácie je používateľ o tom upovedomený a je vyzvaný, aby zadal nové heslo:

```
1 tester@linse:~$ kinit ric # nesprávne zadané heslo
2 Password for ric@CORP.VASAORG.SK:
3 kinit: Password incorrect while getting initial credentials
4 tester@linse:~$ kinit ric # správne zadané heslo
5 Password for ric@CORP.VASAORG.SK:
6 Password expired. You must change it now.
7 Enter new password:
8 Enter it again:
9 Password change rejected: Try a more complex password, or contact your
4 Cadministrator.. Please try again.
10
11 Enter new password:
12 Enter it again:
13 Warning: Your password will expire in 42 days on ...
```

Ak nové heslo nespĺňa požiadavky aktuálnej politiky hesiel, tak je odmietnuté a používateľ musí zadať nové heslo. Po zadaní vhodného nového hesla je používateľ upozornený na dátum jeho exspirácie.

## 3.15 Samba 4 – skupinové politiky

Samba 4 vie obsluhovať skupinové politiky (group policy objects – GPO) pre klientov na platforme Microsoft Windows. Sama však ignoruje nastavenia GPO, ktoré by boli pre ňu aplikovateľné (napríklad minimálna dĺžka hesla). Existujú však produkty tretích strán (napríklad Centrify), ktoré aplikujú skupinové politiky v heterogénnych systémoch. Aj samotná Samba má ambíciu, aby od verzie 4.14 vedela o GPO, ktoré sú na Linuxe aplikovateľné a pravidelne (nie len pri štarte) aplikovala uvedené nastavenia s ohľadom na hierarchiu GPO (politika hesiel, plánovanie úloh, sudoers, ...).

### 3.15.1 Group Policy Management

Posledným administratívnym nástrojom, ktorý si popíšeme, je nástroj "Group Policy Management". Po jeho spustení (napríklad 🔳 + R, gpmc.msc) sa zobrazí nasledovné okno:

K Group Policy Management				- 🗆 ×
Eile Action View Window Help				- 8 :
🗢 🔿 📶 🖸 🖬 🖬				
Group Policy Management	Group Policy Objects in corp	vasaorg.sk		
v 🕄 Domains	Contents Delegation			
✓ mi corp.vasaorg.sk	Name	GPO Status WMI Filter	Modified	Owner
🛒 Default Domain Policy	E Default Domain Controllers Policy	Enabled None	3/27/2021 3:19:30 PM	Domain Admins (CORP\Domain Admins)
<ul> <li>Domain Controllers</li> </ul>	Default Domain Policy	Enabled None	3/27/2021 3:19:30 PM	Domain Admins (CORP\Domain Admins)
Default Domain Controllers Policy				
v 🌅 Group Policy Objects				
Default Domain Controllers Policy				
Default Domain Policy				
😂 WMI Filters				
Canal Starter GPOs				
Sites				
B Group Policy Modeling				
Roup Policy Results				
	11			

Obr. 3.9: Nástroj pre správu skupinových politík

Objekty skupinovej politiky (GPO) sa nachádzajú v adresári "Group Policy Objects". V základnej inštalácii sú prítomné iba dva objekty: "Default Domain Controllers Policy" a "Default Domain Policy". Prvá politika je aplikovaná na všetky radiče domény (lebo odkaz na ňu je vytvorený v adresári "Domain Controllers"). Druhá je aplikovaná na všetko v doméne (lebo odkaz na ňu sa nachádza v adresári "corp.vasaorg.sk"). Obe politiky sú však štandardne prázdne, teda nič nemenia, nevynucujú.

## 3.15.2 Výpis všetkých skupinových politík

Na Samba serveri je možné vypísať všetky objekty skupinovej politiky príkazom:

```
tester@linse:~$ sudo samba-tool gpo listall
              : {31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}
2
  GP0
3
  display name : Default Domain Policy
         : \\corp.vasaorg.sk\sysvol\corp.vasaorg.sk\Policies\
4
   path
                                                                                \mathbf{i}
     < {31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}</pre>
5
          : CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},
                                                                                \supset
   dn
     CN=Policies,CN=System,DC=corp,DC=vasaorg,DC=sk
6
   version : 0
               : NONE
7
   flags
8
              : {6AC1786C-016F-11D2-945F-00C04FB984F9}
9 GPO
10 display name : Default Domain Controllers Policy
  11
                                                                                \supset
        : CN={6AC1786C-016F-11D2-945F-00C04FB984F9},
  dn : CN={6ACL/80C-0101 1122 0.00
CN=Policies,CN=System,DC=corp,DC=vasaorg,DC=sk
                                                                                \supset
12
13 version : 0
14
   flags
               : NONE
```

Vo výpise môžeme identifikovať obe základné skupinové politiky "Default Domain Policy" a "Default Domain Controllers Policy". Okrem iných podrobností je možné zistiť ich umiestnenie v zdieľanom adresári sysvol. Za predpokladu, že poznáme lokálnu cestu k zdieľanému adresáru sysvol (štandardne /var/lib/samba/sysvol), tak vieme zistiť aj to, kde sa GPO nachádza na lokálnom súborovom systéme.

### 3.15.3 Vytvorenie nového GPO

Pre demonštráciu spôsobu práce s GPO vytvoríme novú politiku, ktorá odstráni odpadkový kôš (Recycke Bin) z pracovnej plochy operačného systému Microsoft Windows.

Vytvorenie GPO prebieha v dvoch krokoch. Najprv spustíme nástroj "Group Policy Management" a zvolíme adresár "corp.vasaorg.sk ► Group Policy Objects" (pozri obrázok 3.9), kde vytvoríme nový GPO. Potom treba vytvoriť zástupcu GPO na nejakom mieste adresárovej štruktúry. Následkom toho sa bude GPO aplikovať na všetky objekty nachádzajúce sa v tomto adresári a pod ním. Ak by sme nevytvorili žiadneho zástupcu, tak by GPO síce existoval, ale na nič by nemal vplyv. Vo všeobecnosti môže byť na GPO aj viacero odkazov.

Skoro vždy chceme vykonať obe činnosti a preto, keď sme na "corp.vasaorg.sk", tak je v menu "Action" položka "Create a GPO in this domain, and Link it here…", ktorá vytvorí nové GPO v adresári "Group Policy Objects" a zároveň umiestni odkaz naň do vybraného adresára. Po zvolení tejto možnosti je používateľ vyzvaný na zadanie mena pre nové GPO:

📓 Group Policy Management	– 🗆 X	New GPO ×
K File Action View Window Help	- @ ×	Name:
Create a GPO in this domain, and Link it here		no recycle bin
Grou     Link an Existing GPO     Link an Existing GPO     Block Inheritance     Group Policy Modeling Wizard     New Oragointianal Unit	org.sk ked Group Policy Objects Group Policy Inheritance Delegation shows the status of Active Directory and SYSVOL (FRS) replication for this domain	Source Stater GPO: (none)
Search Change Domain Controller Remove Active Directory Users and Computers	e to Group Policy. tails ) Inse cop. vaseorg ak is the baseline domain controller for this domain. <u>Change</u>	
New Window from Here Refresh	structure Status information exists for this domain. Detect Now button below to gather infrastructure status from all of the domain	
df Properties Help	rs in this domain.	
Contra COD in this downin and Eak block this provider	Detect Now	

Obr. 3.10: Vytvorenie a pomenovanie nového objektu skupinovej politiky

Potvrdením zvoleného mena sa vytvorí nový objekt skupinovej politiky. Zároveň sa vytvorí aj odkaz naň vo vybranom adresári:

K Group Policy Management					- 🗆 🛛
Eile Action View Window Help					- 8 :
🗢 🔿 🙍 📴 🐁 📋 🗙 🙆 📓 🗊					
Group Policy Management  Group Policy Death Domain Controllers  Group Policy Objects  Group Policy Madding  Group Policy	Increcycle bin           Score Details Settings Delegat           Linka           Delegat Main Inte Sociation           The following alter, domains, and OD           Security Filtering           The security Filtering           The security Filtering           Name           R_Anthenciated Users	ion Status corp vasaing ak Is are linked to this GPO. Enforce: No ply to the following groups.	Link Enabled Yes users, and computers	Path corp vasaorg sk	v
	Add Ben WMI Filtering This GPO is linked to the following to chome>	vove <u>P</u> ropert	es <u>Q</u> pen		
	11				

Obr. 3.11: Umiestnenie nového GPO aj s jeho odkazom

Pokiaľ nechceme ponechať skupinovú politiku prázdnu, tak ďalším krokom je jej editácia.

### 3.15.4 Editácia obsahu GPO

Editácia skupinovej politiky je možná po kliknutí na ňu alebo ktoréhokoľvek jej zástupcu. Následne z menu zvolíme položku "Action ► Edit…", čím sa otvorí editor skupinovej politiky:

3				-		
Group Policy Management Editor		-	υx	Remove Recycle	Bin icon from desk	ttop – 🗆 🗙
<u>File</u> <u>Action</u> <u>V</u> iew <u>H</u> elp				Remove Recycle	Bin icon from desk	top
🗢 🔿 🙍 📷 📴 🕞 🖉 📷 🖤				0		Previous Setting Next Setting
in no recycle bin [LINSE.CORP.VASAORG.SK]	📔 Desktop			O Not Configured	Comment:	
Torexyste an (Look_LOWASAGNESA)     Compared Configuration     Compared Configuration     Torease Settings     Monos     Monos Settings     Monos     Monos Settings     Monos     Monos	Reaves     Recycle Bin konn from     desktop     def acity cycle Bin konn from     desktop     def acity cycle Bin konn from     desktop     desk	Setting Active Directory Cestop Prohibit User from numally redirecting Profile Folders Hide and disable all nearns on the denktop Hide and disable rain cestop Remove the Desktop Cleanary Wiand Hide Interdirectory Wiand Remove Nepretire from the desktop Remove Nepretire from the desktop Hide Network Locations icon on desktop Do nat add Alsers from the Computer icon context menu Remove Repretire from the Documents icon context menu Do nat add Alsers of Incent / menu 48:000 Tom of Alser Shek window minimizing mouse gesture Dort aw settings at exit Dorthaw settings at exit Prohibit adjusting desktop toolbars	State Not configured Not configured	○ Not Configured ● Enabled ○ Disabled Options:	Supported on:	At least Windows Server 2003 operating systems or Windows XP Professional
> W Control Parlel Settings		<	>			v
< >>	Extended Standard					OK Cancel Apply

Obr. 3.12: Editor skupinovej politiky

V okne "Group Policy Management Editor" otvoríme na ľavej strane cestu "User Configuration ► Policies ► Administrative Templates<sup>3</sup> ► Desktop". Potom na pravej strane urobíme dvojklik na "Remove Recycle Bin icon from desktop", čím otvoríme okno "Remove Recycle Bin icon from desktop" (na obrázku 3.12 vpravo). V tomto okne povolíme odstránenie ikony koša kliknutím na "Enabled" a uložíme zmeny kliknutím na tlačidlo OK. Ak sa teraz prihlásime na nejaký počítač v doméne, tak na jeho pracovnej ploche nebude zobrazená ikona odpadkového koša. Overiť vytvorenie novej skupinovej politiky na Samba serveri môžeme pomocou postupu, ktorý uvedieme v podčasti 3.15.6 na strane 58.

### 3.15.5 Vytvorenie prihlasovacieho skriptu

Ako ďalší príklad skupinovej politiky si ukážeme vytvorenie prihlasovacieho skriptu, ktorý sa automaticky spustí na každom počítači v doméne po prihlásení používateľa. Rovnako ako v predošlom prípade, najprv v nástroji "Group Policy Management" vyberieme adresár "corp.vasaorg.sk" a potom z menu vyberieme položku "Action ► Create a GPO in this domain, and Link it here...". Ako meno pre nové GPO zadáme: "logon script". Po potvrdení mena bude vytvorená nová politika spolu so zástupcom (pozri obrázok na okraji strany).

📓 Group Policy Management					-	D X
Eile Action View Window Help						- 6 )
← ⇒ 2 🖂 🙆 🖾 🖬						
Group Policy Management	logon script Score Detais Setting Delegation Status Links Dataly Inkia in the location: corp reasong ak					
fogon script     for cycle bin     for cycle     for cycle bin     for cycle bi	Location	Enforced No	Link Enabled Yes	Path corp.vasaorg.sk		
i Gen rescht i Gen rescht in ne rescht Stater GPOs Stater GPOs	Security Filtering The gettings in this GPO can only appl Name & Authenticated Users	y to the following groups, use	ers, and computers:			
Croup Policy Results	Add Bernor WMI Filtering This GPO is linked to the following W rnone>	re <u>Properties</u> Mifiker:	Qpen			

Po vybraní skupinovej politiky (alebo ktoréhokoľvek jej zástupcu) cez menu "Action ► Edit..." otvoríme okno pre editáciu skupinovej politiky, v ktorom na ľavej strane otvoríme

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Definície týchto šablón sa nachádzajú v ADMX súboroch na lokálnom počítači. ADMX súbory sú vlastne XML súbory, ktoré umožňujú definovať šablónu pre skupinové politiky založené na modifikácii databázy Registry. Šablóna zjednodušuje prácu tým, že skrýva technické detaily modifikácie tejto databázy a poskytuje definíciu používateľského rozhrania s možnosťami a nápovedou.

cestu "User Configuration ► Policies ► Windows Settings ► Scripts (Logon/Logoff)". Potom na pravej strane dvojklikom na "Logon" otvoríme okno "Logon Properties" a prepneme sa na záložku "PowerShell Scripts". Po kliknutí na tlačidlo Add... sa zobrazí okno "Add a Script" pre výber súboru. Stlačíme tlačidlo Browse... a z otvoreného okna nakopírujeme cestu, v ktorej sa očakáva umiestnenie prihlasovacieho skriptu (pozri obrázky nižšie).

Group Policy Management Editor		- 0	×	Logon	Properties	?	×	Add a Script	×
Eile Action View Help				Scripte	PowerShell Scripts			0.00	
🗢 🄿 🙍 📆 🗒 🔒 🛛 🖬								Script Name:	0
Iogon script [LINSE.CORP.VASAORG.SK]	Scripts (Logon/Logoff)				Windows PowerShell Logon Scripts for	rlogon script			prowse
v 🙀 Computer Configuration	Logon	Name					- 1	Script Parameters:	
> Policies	<b>y</b>	图 Logon		Na	ne Parameters	Up			
✓ Super Configuration	Display Properties	E Logoff				Down			
✓ I Policies	Description:						_	OK	Cancel
> Software Settings	Contains user logon scripts.					Add			
Scripts (Logon/Logoff)						Ede			
> 🚡 Security Settings						Remove			
> Folder Redirection						Demove			
> Deployed Printers				For	his GPO, run scripts in the following order:	_			
> 📫 Administrative Templates: Po	(			Not	configured	~			
> iii Preferences				i	PowerShell scripts require at least Windows	7 or Windows Serve	r		
					2008 HZ	Channe Edwa			
						grow mes			
< >	\Extended \Standard /				OK C	ancel App	by		

Obr. 3.13: Editovanie politiky pre prihlasovací skript

V našom prípade bola cesta nasledovná:

 $\mathbf{i}$ 

Časť medzi kučeravými zátvorkami bude zakaždým iná. Do tohto adresára uložíme skript, ktorý po spustení vytvorí dialógové okno a v ňom zobrazí otázku, či chceme zrušiť doručenie koláčikov s možnosťami OK alebo Cancel. Takýto skript napísaný v jazyku PowerShell môže vyzerať nasledovne:

```
1 #Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Unrestricted
2
3 $wshell = New-Object -ComObject Wscript.Shell
4 $wshell.Popup("Cancel delivery of cookies?", 0, "Santa's joke :-)", 0x1)
```



Po jeho uložení pod menom hello.ps1 (do vyššie uvedenej cesty) ho vyberieme v otvorenom okne "Add a Script" pre výber skriptu a voľbu potvrdíme tlačidlom OK. Následne stlačením OK zavrieme aj okno "Logon Properties". Odteraz sa každému používateľovi po prihlásení do domény ukáže "mikulášske" dialógové okno zobrazené na okraji.

## 3.15.6 Nové politiky z pohľadu samba-tool

Pre kontrolu môžeme v predchádzajúcich bodoch vytvorené bezpečnostné politiky zobraziť na Linuxe pomocou príkazu samba-tool (prvé dve politiky sme vynechali lebo ide o štandardné politiky, ktoré sme už spomínali):

```
1 tester@linse:~$ sudo samba-tool gpo listall
2 GPO : {31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}
3 display name : Default Domain Policy
4 ...
5
6 GPO : {6AC1786C-016F-11D2-945F-00C04FB984F9}
7 display name : Default Domain Controllers Policy
8 ...
```

```
: {8E7D77C9-2724-4C6A-AC3F-00F4FAB59876}
9 GPO
10 display name : no recycle bin
     th : \\corp.vasaorg.sk\SysVol\corp.vasaorg.sk\Policies\
<{8E7D77C9-2724-4C6A-AC3F-00F4FAB59876}
                                                                                \geq
11 path
  dn
          : CN={8E7D77C9-2724-4C6A-AC3F-00F4FAB59876},
                                                                                \supset
12
     CN=Policies,CN=System,DC=corp,DC=vasaorg,DC=sk
13 version : 65536
14 flags
               : NONE
15
16 GPO
               : {45A9653F-BDC6-4CD3-9CD3-90328FE8B3CD}
17 display name : logon script
18 path : \\corp.vasaorg.sk\SysVol\corp.vasaorg.sk\Policies\
                                                                                \mathbf{i}
     < {45A9653F-BDC6-4CD3-9CD3-90328FE8B3CD}</pre>
   : CN={45A9653F-BDC6-4CD3-9CD3-90328FE8B3CD},
19
                                                                                \geq
20 version : 65536
21 flags
               : NONE
```

## 3.16 Rozšírené atribúty súborov

Pri inštalácii balíka Samba sme spomínali, že je potrebné, aby súborový systém, na ktorom bude uložený obsah zdieľaného priečinka sysvol podporoval rozšírené atribúty. Je to z toho dôvodu, že Samba využíva rozšírené atribúty pre uloženie dodatočných informácií o súboroch. Aké rozšírené atribúty sú použité na zvolenom súbore, môžeme zistiť napríklad nasledovným príkazom:

Bez voľby -m- by príkaz getfattr nezobrazil atribúty z kategórie security a system. Preto by nebolo vidno napríklad pre Sambu dôležitý security.NTACL atribút. Jeho obsah je možné získať príkazom:

```
\mathbf{i}
 tester@linse:~$ sudo getfattr -n security.NTACL
1
                                                             ר
ג
    /var/lib/samba/sysvol/corp.vasaorg.sk/

    Policies/\{45A9653F-BDC6-4CD3-9CD3-90328FE8B3CD\}

   </User/Scripts/Logon/hello.ps1</pre>
 getfattr: Removing leading '/' from absolute path names
# file: var/lib/samba/sysvol/corp.vasaorg.sk/.../Logon/hello.ps1
3
 security.NTACL=0sBAAEAAAAAgAEAAIAAQAukVmQS7EwKWq20coMKVARybikieYkb+Vbk/h2VdX5B
4
5
   \langle \cdot \rangle
    ΑΑΑΑΑΕΑΒΙΞΟΑΑΑΑ×ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΔΟgΑΑΑΑΑQΙΑΑΑΑΑUgAAAAIAIAIAAAEFAAAAAAAFFQAAAA7F5fd
   AAQJAD/AR8AAQUAAAAAAAUVAAAADsXl93gkgfd64o7LBwIAAAAQGAD/AR8AAQIAAAAAAAUgAAA 🖓
   ← AAAAAAFCQAAAA==
```

Tento obsah je však pre bežného používateľa nečitateľný. Bežný používateľ si práva môže pozrieť cez klasické Windowsové nástroje zobrazením vlastností tohto zdieľaného súboru.

# Kapitola 4

# Cygwin

Cygwin poskytuje pre Windows veľkú zbierku štandardných GNU a "open source" nástrojov, ktoré sú bežné pre mnohé Unixové distribúcie. Okrem toho poskytuje knižnicu (DLL) implementujúcu POSIX API, to znamená systémové volania a prostredie, ktoré Unixové aplikácie očakávajú. Vďaka tomu je možné portovať mnohé Unixové programy na Windows bez výraznejších zmien v zdrojovom kóde. Cygwin neumožňuje priame spúšťanie "bináriek" Unixových aplikácií na Windows. Aplikácie treba minimálne prekompilovať zo zdrojových súborov s použitím Cygwin knižnice.

Domovská stránka Cygwin projektu je na adrese https://www.cygwin.com/.Cygwin je k dispozícii zadarmo v podstate pod GPL licenciou. Avšak pre portovanie proprietárnej aplikácie (t.j. bez následného zverejnenia jej zdrojového kódu) na Windows pomocou Cygwinu je potrebné mať zakúpenú špeciálnu licenciu od firmy Red Hat. Podrobnosti je možné nájsť na stránke https://cygwin.com/licensing.html.

## 4.1 Cygwin – inštalácia

Inštalačný súbor pre 64-bitový Windows sa nachádza na adrese (oficiálna stránka projektu):

https://cygwin.com/setup-x86\_64.exe

Tento program je možné kedykoľvek spustiť. Pri prvom spustení sa vykoná nová inštalácia Cygwinu. Pri ďalších spusteniach sa už urobí iba aktualizácia existujúcej inštalácie. Staršiu inštaláciu je možné aktualizovať aj novšou verziou inštalačného programu setup-x86\_64.exe.

Inštalácia je možná aj bez administrátorských oprávnení. Tie sú potrebné len pre inštaláciu pre všetkých používateľov na danom PC. Pokiaľ používateľ nemá administrátorské oprávnenia, tak je možné inštaláciu spustiť s parametrom –-no-admin:

```
1 PS C:\Users\Ric\Downloads> .\setup-x86_64.exe --no-admin
```

Po spustení inštalácie sa zobrazí úvodné okno s číslom verzie inštalátora. Samotný inštalátor neobsahuje všetky dáta potrebné na nainštalovanie Cygwinu. Preto ďalšie okno umožňuje zvoliť typ inštalácie. Prvá možnosť stiahne inštalačné balíčky jednotlivých programov z Internetu a potom ich nainštaluje. Druhá možnosť ich iba stiahne ale nenainštaluje. Posledná možnosť slúži na nainštalovanie už stiahnutých balíčkov z lokálneho adresára. Vyberieme teda prvú možnosť. V nasledujúcom okne zvolíme inštalačný adresár pre samotný Cygwin (štandardne C:\cygwin64).

Cygwin Setup	- D ×	<	E Cygwin Setup - Choose Installation Type	- 0 ×	E Cygwin Setup - Choose Installation Directory -
	Cygwin Net Release Setup Program		Choose A Download Source Choose whether to install or download from the internet, or install from files in a local directory.	E	Select Root Install Directory Select the directory where you want to install Cygwin. Also choose a few installation parameters.
	This setup program is used for the initial installation of the Cygwin environment as well as all subsequent updates. The pages that follow will guide you through the installation.				Root Directory
	Please note that we only install a base set of packages by default. Cygwin provides a large number of packages spanning a wide variety of purposes.		Install from Internet     Idownloaded files will be kept for future re-use)		Install For
	You can always run this program at any time in the future to add, remove, or upgrade packages as necessary.		O Download Without Installing		Al Users (RECOMMENDED)     Cygwin will be available to all users of the system.
	Setup version 2.905 (64 bit) Copyright 2000-2020 https://coramin.com/		O Install from Local Directory		O hast Bo O years mill be evaluate to al users had Decktop from Organin Meru Entree, and impostent Insider information are only available to the current user. Only setted this if you lack Administrator privileges only you have specific media.
	< Rack Next > Cancel		< Back Next >	Cancel	< Book Next > Cancel

Obr. 4.1: Spustenie inštalácie systému Cygwin

V ďalšom okne zas vyberieme adresár pre lokálne uloženie stiahnutých balíčkov (navrhujeme zvoliť C:\cygwin-packages), pričom potvrdíme vytvorenie nového adresára. Pred samotným stiahnutím zoznamu dostupných balíčkov je potrebné zvoliť spôsob pripojenia. Navrhujeme ponechať štandardné nastavenie "Use System Proxy Settings".

E Cygwin Setup - Select Local Package Directory	- 0 ×	Error	E Cygwin Setup - Select Connection Type - 🗆 🗙
Select Local Package Directory Select a directory where you want Setup to store the installation files it downloads. The directory will be created if it does not already exist.	E	Directory C:\cygwin-packages does not exist, would you like me to create it?	Select Your Internet Connection Setup needs to know how you want it to connect to the internet. Choose the appropriate settings below.
Lood Fackage Dectory	Bpwse	<u>je:</u> <u>10</u>	Black Suttern Rear Settinge     Danet Connection     Use ITP's Bays:     Party Bost     Poot 00
< Back Next >	Cancel		< Back Next > Cancel

Obr. 4.2: Zmena adresára s balíčkami a nastavenie pripojenia k Internetu

Ďalším krokom je výber servera, z ktorého sa budú balíčky sťahovať. Jeden z dlhodobo najspoľahlivejších serverov je server https://mirrors.kernel.org. Po stiahnutí zoznamu balíčkov si používateľ môže vybrať, aké balíčky si chce nainštalovať. Základný výber je už spravený, preto používateľ môže prejsť rovno na ďalší krok stlačením Next >.

Cygwin Setup	- Choose Download Site(s)	-		×	E Cyc	win Setup - Select I	Packages						-	- 0	
hoose A Dow Choose a site	rnload Site e from this list, or add your own sites to the list			Ε	Sele	ct Packages ielect packages to ins	tall								E
	Available Download Sites:				View	Category ~	<u>S</u> earch			Clear	<u> К</u> еер	● <u>B</u> est	0	iync 🗌	Test
	ftp://ftp.twaren.net http://cvgwin.cathedral-networks.org	^			Pac	kage	(	Current	New	Src	? Categories		Size	Description	٦.
	https://cygwin.cathedral-networks.org				E	4			Default	-					
	ftp://mirrors.dotsrc.org					<ul> <li>Accessibility (4)</li> </ul>			Default	-					
	https://mirors.dotsrc.org					Admin (9)			Default	-					
	ftp://ftp.kr.freebsd.org					Archive (66)			Default	-					
	http://mirrors.kemel.org					Audio (200)			Default	-					
	ftp://ftp.mirrorservice.org					E Base (37)			Default	-					
	http://www.mirrorservice.org					Database (60)			Default	-					
	https://www.mirrorservice.org					Debug (2128)			Default	-					
	ftp://cygwin.osuosi.org	~				Devel (1222)			Default	-					
User URL:			A 1.1		<										>
			Add		Ш	de obsolete package:	3								
			_												

Obr. 4.3: Zvolenie servera s balíčkami a ich základný výber
Nasleduje potvrdenie výberu v okne "Review and confirm changes" stlačením tlačidla Next >. Potom začne sťahovanie všetkých vybraných balíčkov. Po ich stiahnutí sa automaticky prejde k inštalácii. Nakoniec je ponúknutá možnosť vytvoriť ikonu na pracovnej ploche a v zozname programov. Inštaláciu dokončíme kliknutím na tlačidlo Finish.

Progress       Tel setup if you want it to create a few icons for convenient access to the Cygwin environment.         Installing       refi setup if you want it to create a few icons for convenient access to the Cygwin environment.         Installing       refi setup if you want it to create a few icons for convenient access to the Cygwin environment.         Installing       refi setup if you want it to create a few icons for convenient access to the Cygwin environment.         Installing       refield to create a few icons for convenient access to the Cygwin environment.         Yourses:       refield to create icon on gesktop         Total:       Add icon to giant Menu
Installing groff-1.22.4-1 /usr/share/groff/1.22.4.font/devX75-12/HBI Progress: Total: Difference

Obr. 4.4: Dokončenie inštalácie Cygwinu

Pomocou ikony vytvorenej na ploche je možné spustiť "Cygwin64 Terminal", ktorý je vstupným bodom do Unixového sveta Cygwinu na Windows:

E /cygdrive/c	—		×
Administrator@winwo ~ \$ ls -a bash_history .bash_profile .bashrc .inputrc .profile			^
Administrator@winwo ~ \$ head .profile # To the extent possible under law, the author(s) have dedicated # copyright and related and neighboring rights to this software # public domain worldwide. This software is distributed without # You should have received a copy of the CCO Public Domain Dedic # with this software. # If not, see <http: 1.0="" <="" creativecommons.org="" publicdomain="" td="" zero=""><td>all to the any war ation a</td><td>rranty. along</td><td></td></http:>	all to the any war ation a	rranty. along	
<pre># base-files version 4.3-2</pre>			
# ~/.profile: executed by the command interpreter for login shel	ls.		
Administrator@winwo ~ \$ cd /cygdrive/c			
Administrator@winwo /cygdrive/c \$ du -hs cygwin64/ cygwin-packages/ 130M cygwin64/ 43M cygwin-packages/			
Administrator@winwo /cygdrive/c \$			

Obr. 4.5: Cygwin64 Terminal

Koreňový adresár Cygwinu je mapovaný do inštalačného adresára Cygwinu – v tomto prípade teda do adresára c:\cygwin64. Preto nie je možné v terminálovom okne pomocou príkazu cd opustiť tento priečinok. Do koreňového adresára akéhokoľvek Windows disku sa však dá dostať pomocou cesty /cygdrive/disk (napríklad /cygdrive/c). Základná inštalácia obsahuje mnohé užitočné Unixové nástroje, ako napríklad príkaz ssh. Žiaľ editor vim do tohto výberu nepatrí. Preto si v nasledujúcej časti ukážeme, ako ho doinštalovať.

### 4.2 Cygwin – inštalácia balíčka

Rozhodli sme sa, že si chceme do Cygwinu doinštalovať náš obľúbený editor Vim. Preto opätovne spustíme setup-x86\_64.exe. Tentokrát však za účelom aktualizácie/doplnenia nainštalovaných balíkov. Prvé kroky inštalácie sú úplne rovnaké ako v predošlom príklade:

E Cygwin Setup	- 0 ×	E Cygwin Setup - Choose Installation Type - 🗆 🗙	E Cygwin Setup - Choose Installation Directory
	Cygwin Net Release Setup Program	Choose A Download Source Choose whether to instal or download from the internet, or instal from files in a local directory.	Select Root Install Directory Select the directory where you want to install Cygwin. Also choose a few installation parameters.
	This setup program is used for the initial installation of the Cygwin environment as well as all subsequent updates. The pages that follow will guide you through the installation.		Root Directory
	Please note that we only install a base set of packages by default. Cygwin provides a large number of packages spanning a wide variety of purposes.	Jinstall from Internet     (downloaded files will be kept for future re-use)	Install For
	You can always run this program at any time in the future to add, remove, or upgrade packages as necessary.	O Download Without Installing	Al Users (RECOMMENDED)     Cygwin will be available to all users of the system.
	Setup version 2.905 (64 bit) Cogwytr 2000-2020 https://cycyth.com/	) Inital from Local Directory	O Just Be Organ will all be available to all users, but Devictop loons, Ogven Meru Entres, and impostant Installer information are only available to the current user. Only select this if you lask. Administrator privileges or if you have specific needs.
	< Back Next > Cancel	< Back Next > Cancel	< Back Next > Cancel
E Cygwin Setup - Select Loca	I Package Directory — 🗆 🗙	E Cygwin Setup - Select Connection Type — 🗆 🗙	E Cygwin Setup - Choose Download Site(s) — 🗆 🗙
Select Local Package Dire Select a directory where you downloads. The directory v	ationy a want Setup to store the installation files it all be created if it does not already exist.	Select Your Internet Connection Setup needs to know how you want it to connect to the internet. Choose the appropriate extrings below.	Choose A Download Site Choose a site from this list, or add your own sites to the list
Local Package Dendoy	Bpeer	Other Statem Prov Stergel     Ogest Convection     Other HTP/FTP (Drop:     Prov Host     Prov Host     Prov Host     Prov Host	Available Deveload See:       Broff, Placement Herborks og Herborkson andredel entervisk og Herborksong Herbork
	< Back Next > Cancel	< Back Next > Cancel	< Back Next > Cancel

Obr. 4.6: Opätovné spustenie inštalácie Cygwin

V momente, keď inštalačný program ponúkne aktualizovaný zoznam dostupných balíkov, tak "View" nastavíme na "Category". Do poľa "Search" zadáme "vim", čím zúžime zoznam ponúkaných balíkov na rozumnú mieru. Následne rozbalíme adresár "Editors" a klikneme na "Skip" pri balíku "vim", a vyberieme verziu, ktorú chceme nainštalovať. Ku každému balíčku obsahuje Cygwin aj niekoľko starších verzií. Namiesto (prípadne popri) binárnej distribúcii balíka je možné dať nainštalovať aj zdrojový kód balíka (voľba "Src?"). Túto možnosť teraz nevyužijeme. Mala by zmysel, ak by sme chceli program meniť, či skompilovať s inými nastaveniami, ako sú štandardné. Ďalej pokračujeme stlačením Next ».



Obr. 4.7: Výber balíčka vim pre inštaláciu do systému Cygwin

Po odsúhlasení inštalácie potrebných závislostí sa spustí sťahovanie a inštalácia nanovo vybraných balíkov. Ak sa medzičasom objavila aktualizácia na niektorý už nainštalovaný

balík, tak aj táto sa automaticky stiahne a nainštaluje. V poslednom kroku sa, na rozdiel od prvotnej inštalácie, štandardne neponúka vytváranie ikon (pozri obrázok 4.8 vpravo).

E 82% - Cygwin Setup	- 0	×	E Cygwin Setup - Installation Status and Create Icons -
Progress This page displays the progress of the download or installation.		E	Create icons Tel setup if you want it to create a few icons for convenient access to the Cygwin environment.
Downloading vim-8.2.0406-1 arxx from https://minors.kemel.org/sourcewar 0.% (Kh.1289k).0.0.KB/s Progress: Total:			Create icon on Qesitop Add icon to Start Menu
Disk:			Installation Status Installation Complete
< Back	<u>l</u> ext > C	Cancel	< Back Finish Cano

Obr. 4.8: Priebeh inštalácie balíčka vim do systému Cygwin

Po dokončení inštalácie a otvorení Cygwin terminálu je už možné z príkazového riadku spustiť vim. Jeho funkcionalita je rovnaká ako je zvykom na Unixových počítačoch (ide o ten istý program, len portovaný na Cygwin).

### 4.3 Cygwin/X

Ak potrebujeme na vzdialenom počítači používať aj aplikácie, ktoré majú grafické používateľské rozhranie, tak okrem SSH potrebujeme na lokálnom počítači mať nainštalovaný aj X server. Súčasťou Cygwin je Cygwin/X (https://x.cygwin.com/). X server však štandardne nie je nainštalovaný.

### 4.3.1 Inštalácia

Po opätovnom spustení inštalačného programu a preklikaní sa úvodnými obrazovkami (pre podrobnosti pozri obrázok 4.6) treba k inštalácii pridať balík xorg-server a doinštalovať aj všetky jeho závislosti:



Obr. 4.9: Výber balíčka xorg-server

Po skončení inštalácie môžeme vyskúšať spustiť X server príkazom startxwin z terminálového okna systému Cygwin:



Obr. 4.10: Výber balíčka xorg-server

Tento príkaz však neexistuje, pretože sme pri inštalácii nezvolili všetky potrebné balíky. Na tomto príklade demonštrujeme, ako sa dá pomocou príkazu cygcheck.exe -p REGEXP prehľadať celý repozitár balíkov a zistiť, aké balíky obsahujú zadaný regulárny výraz. V tomto prípade sme zistili, že výraz startxwin obsahujú rôzne verzie balíka xinit. Pridáme teda ešte najnovšiu verziu (v tomto prípade 1.4.1-1) balíka xinit. Okrem toho rovno pridáme aj balíky xlaunch a fvwm, ktoré budeme neskôr potrebovať.

elect Packages Select packages	to install				E	Review and confirm changes	1
ew Pending	∨ <u>S</u> earch		Clear		◯ <u>K</u> eep		
Package Cum	nt New	Src	? Categories	Size	Description	Install adwaita-icon-theme 3.26.1-1 (automatically added) Install adwaita-themes 3.22.3-1 (automatically added)	
wm	2.6.6-1	-	X11	1,558k	Window manager for X11	Install binutils 2.35.2-1 (automatically added)	
hit	1.4.1-1		X11	57k	X.Org X server launcher	Install csih 0.9.11-1 (automatically added)	
launch	20160530-1	•	X11	120k	GUI tool for configuring and starting the XWin X server	Install cygrumsv 162-1 (automatically added) Install dus 11022-1 (automatically added) Install dus 111.11022-1 (automatically added) Install desktophie-utils 023-1 (automatically added) Install desktophie-utils 023-1 (automatically added) Install gamin 0.110-15 (automatically added) Install gamin 0.110-15 (automatically added)	

Obr. 4.11: Výber balíčkov fvwm, xinit a xlaunch

Inštalácia Cygwin v tomto okamihu zaberá 575 MB a ďalších 133 MB zaberá repozitár so stiahnutými balíkmi. Po dokončení tejto inštalácie je Cygwin/X kompletne nainštalovaný. Pred jeho spustením je ale potrebné ozrejmiť základné možnosti jeho používania.

### 4.3.2 Integrácia s Windows

Cygwin/X má schránku (clipboard) integrovanú s operačným systémom Windows. Preto je možné kopírovať medzi Windows oknami a X oknami pomocou príkazov kopíruj a vlož. Samotný X server je možné spustiť v troch (windowing) módoch: zakorenenom (rooted), viacoknovom (multiwindow) alebo bezkoreňovom (rootless).

V zakorenenom móde (rooted mode) je každá X obrazovka (screen) zobrazená ako jedno Windows okno. Všetky X okná tejto obrazovky sa zobrazujú v rámci tohto Windows okna.

V zakorenenom móde si môže používateľ zvoliť vlastného správcu okien (window manager), napríklad "F Virtual Window Manager" (/usr/bin/fvwm2).

Vo viacoknovom móde (multiwindow mode) je použitý interný správca okien a každé X okno najvyššej úrovne (top-level) je samostatné Windows okno. Tento mód najnatívnejšie integruje okná vzdialenej pracovnej plochy do lokálneho operačného systému.

V bezkoreňovom móde (rootless mode) sa koreňové (root) X okno nezobrazuje, ale zobrazujú sa okná najvyššej úrovne (top-level) ako samostatné okná. Tento mód je kombináciou predošlých dvoch módov. Umožňuje natívnejšiu integráciu s Windows, ale s použitím vybraného správcu okien.

### 4.3.3 Možnosti spustenia

Spôsob spustenia X servera sa líši práve podľa toho, v akom móde chceme X server prevádzkovať. Spustenie vo viacoknovom móde (multiwindow mode) sa vykoná príkazom startxwin z terminálového okna. Alternatívne je možné spustiť program "XWin Server" cez štartmenu. Konfiguráciu X servera je možné prispôsobiť v súbore ~/.startxwinrc. Jeho základnú verziu je možné vytvoriť príkazom:

```
1 $ cp /etc/X11/xinit/startxwinrc ~/.startxwinrc
```

Vo viacoknovom móde X server beží aj po skončení tohto skriptu.

Spustiť X server v zakorenenom móde (rooted mode) je možné príkazom startx. Tento príkaz však hneď skončí lebo štandardne nie je nakonfigurované nič, čo by spustil. Ak chceme spustiť iba jeden program, môžeme ho odovzdať ako parameter, napríklad príkazom startx /usr/bin/fvwm2 sa spustí X server so správcom okien fvwm2. Podrobnejšie sa dá X server v tomto móde konfigurovať (vrátane aplikácií ktoré sa majú spustiť) v súbore ~/.xinitrc. Jeho základnú verziu môžeme vytvoriť príkazom:

```
1 $ cp /etc/X11/xinit/xinitrc ~/.xinitrc
```

Príkaz startx skončí hneď, ako skončí skript ~/.xinitrc.

X server je možné spustiť aj cez program "XLaunch" zo štart menu. Po jeho spustení sa najprv zobrazí grafický sprievodca, v ktorom je možné jednoducho zvoliť mód a iné parametre spustenia X servera.

#### 4.3.3.1 XWin Server

V tejto časti podrobnejšie popíšeme, ako spustiť X server a pripojiť sa na vzdialenú pracovnú plochu vo viacoknovom móde. Najprv je potrebné spustiť "XWin Server" a "Cygwin64 Terminal" alebo použiť "xterm". Ak sa používa "Cygwin64 Terminal", je ešte potrebné nastaviť premennú prostredia DISPLAY:

```
1 $ export DISPLAY=:0.0
```

Tento krok nie je nutný, pokiaľ sa používa "xterm", pretože v tomto prípade už musí byť premenná DISPLAY nastavená, keďže "xterm" sa spúšťa cez "XWin Server". "Cygwin64 **Terminal**" nie je X-ová aplikácia. Ďalším krokom je spustiť v termináli SSH pripojenie na vzdialený počítač s parametrom –Y pre presmerovanie X-ov na lokálny počítač:

1 \$ ssh -Y tester@linse

Potom na vzdialenom počítači spustíme nejakú X windows aplikáciu, napríklad xcalc:

1 tester@linse:~\$ xcalc &

Pokiaľ vzdialený SSH server nedovoľuje preposielanie X-ov, tak je potrebné upraviť jeho konfiguračný súbor /etc/ssh/sshd\_config tak, aby obsahoval X11Forwarding yes. Ak všetko prebehlo správne, tak sa na pracovnej ploche Windows objaví nové okno s kalkulač-kou xcalc (pozri obrázok na okraji strany).

#### 4.3.3.2 startx /usr/bin/fvwm2

V tejto časti ukážeme, ako vyzerá X server spustený v zakorenenom móde. Najprv spustíme Cygwin64 Terminal, v ktorom zadáme príkaz:

1 \$ startx /usr/bin/fvwm2

Po spustení X servera sa zobrazí prázdne koreňové okno. Všetky okná sa budú zobrazovať v tomto okne. Kliknutím na plochu sa zobrazí ponuka, z ktorej vyberieme spustenie terminálu XTerm. V terminálovom okne by sme sa potom mohli pomocou príkazu ssh prihlásiť na vzdialený počítač. V tomto prípade nie je potrebné ručne nastaviť premennú prostredia DISPLAY, keďže XTerm už beží na X serveri a táto premenná je teda už nastavená.

X Cygwin/X:0.0	- 🗆 X
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Main Options VT Options VT Fonts
n Options VT Options VT Fonts	Administrator@winwo ~
ministrator@winwo ~ ⊓	s L
	Builtin Menu
	1. Xlerm 2. Setup Form
	3. Setup 95 Script 4. Issue frum commands
	D. Desktop Menu Gnome Applications

Obr. 4.12: X server v zakorenenom móde

Ako vidno na obrázku vyššie, okná aplikácií v tomto móde nemôžu opustiť koreňové okno. Používajú zvoleného Unixového správcu okien, preto nemajú natívny Windows-vzhľad.

#### 4.3.3.3 XLaunch

Pre niektorých používateľov bude najpohodlnejším spôsobom spustenia X servera aplikácia "XLaunch", ktorú je možné spustiť cez štart menu. V niekoľkých dialógových oknách vedie používateľa cez rôzne konfiguračné možnosti X servera až po jeho spustenie, pričom zmysel jednotlivých možností je graficky znázornený alebo podrobnejšie popísaný.

🗄 Calculat... —

🗙 XLaunch - Display settings 🛛 🗙	X XLaunch - Session type X
Select display settings Choose how the X server displays programs	Select how to start clients
Multiple windows	Exart no clent     This will sust start the X server. You will be able to start clents later.     Start a program     This will start a local or remote program which will connect to the X server. You will be     able to start clents later too. Remote program are started using SSH.     Open session via XDMCP     This will start a remote XDMCP     This will start a remote XDMCP
Display number 0	is not available with the "Multiple windows" mode.
< <u>Back</u> Next > Cancel Hep	< Back Next > Cancel Help
X XLaunch - Extra settings ×	X XLaunch - Finish configuration X
Extra settings	Configuration complete
⊡[clipboard] Start the integrated dipboard manager	Configuration is complete. Click Finish to start the X server.
Native OpenGL     Use the native windows OpenGL library (WGL). Make sure to export the     LIBG_ALWAYS_INDIRECT environment variable.     Disable access control (Not recommended)     Use this when you want the X server to accept connections from all clients.     Additional parameters for X server	You may also save the configuration for later use. Save configuration
< Back Next > Cancel Help	< Back Finish Cancel Help

Obr. 4.13: Spustenie X servera cez XLaunch

V tomto príklade sme spustili X server opäť vo viacoknovom móde s podporou integrácie schránok a OpenGL akcelerácie. Po spustení X servera je potrebné otvoriť "Cygwin64 Terminal" a nastaviť premennú DISPLAY. Potom sa môžeme pripojiť cez SSH na vzdialený počítač a spustiť napríklad xterm.



Obr. 4.14: Spustenie xterm vo viacoknovom móde

# Kapitola 5

# PuTTY

Pokiaľ je potrebné pripájať sa z operačného systému Windows na Unixové počítače, ale nevyužije sa široká škála možností, ktoré Cygwin ponúka, tak nemá zmysel inštalovať Cygwin, pretože jeho veľkosť sa pohybuje v stovkách MB. V tomto prípade je lepšou alternatívou program PuTTY. Jeho veľkosť je iba 1 152 kB a je k dispozícii pod MIT licenciou. Stiahnuť sa dá zdrojový kód, inštalačný program (MSI) alebo len samotný spustiteľný súbor (EXE). V tomto prípade netreba nič inštalovať a program stačí len spustiť. Posledná verzia je dostupná na nasledovnej adrese:

#### https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html

Práca s PuTTY začína dialógovým boxom, v ktorom sa nakonfigurujú rôzne parametre spojenia. V časti "Session" do poľa "Host Name (or IP address)" zadáme meno alebo IP adresu vzdialeného počítača (linse.corp.vasaorg.sk). V časti "Appearance" môžeme zmeniť font (stlačením tlačidla Change...), spôsob vyhladzovania písma (voľby pod "Font quality"), či tvar kurzora (voľby pod "Cursor appearance"). V tejto časti nám vyhovujú štandardné nastavenia.



Obr. 5.1: PuTTY - nastavenie mena počítača a vzhľadu terminálového okna

Pod časťou "Data" sa ukrýva položka "Auto-login username", ktorá umožňuje pevne zvoliť používateľské meno pre prihlásenie. Vyplníme tester, aby sme meno nemuseli zakaždým ručne zadávať. V časti "SSH" je možné nakonfigurovať podporovanú verziu protokolu. Ponecháme zvolenú verziu 2, keďže verzia 1 už nie je bezpečná.

🕵 PuTTY Configuration	? ×	🕵 PuTTY Configuration	? ×
PuTTY Configuration       Category:       - Session       - Logging       - Terminal       - Reyboard       - Bell       - Features       - Window       - Appearance       - Behaviour       - Translation       - Colours       - Connection       - Data       - Proxy       - Teinet       - Rlogin       - SSH       - Serial	? × Data to send to the server Login details Auto-login usemame tester When usemame is not specified: @ Prompt O Use system usemame (Administrator) Terminal details I_eminal-type string term Terminal speeds 38400,38400 Environment variables	PuTTY Configuration      Category:          Selection         Copy         Colours         Connection         Data         Proxy         Teinet         Riogin         Kex         Host keys         Copher         Auth         Auth         Shell         Shelll         Shelll	? × connections at all (INSECURE) een PuTTY tools
	Value Add Value Bemove	GSSAPI     TTY     SSAPI     TTY     All     Sugs     Serial     About     Help     Qpen     Qpen	ible tion: .al server) e upstream PuTTY)

Obr. 5.2: PuTTY – nastavenie pevného používateľského mena a verzie SSH protokolu

Nastavenia zvolené vo všetkých častiach sa dajú nakoniec v časti "Session" uložiť pre budúce jednoduché použitie. Pod "Saved Sessions" treba vyplniť názov ukladanej konfigurácie (tester@linse) a potvrdiť tlačidlom Save.

Real PuTTY Configuration	? ×	PuTTY Security Alert	Х
Category: Session Logging Terminal Bell Factures Window Appearance Behaviour Translation Selection Connection Data Proxy Teinet Riogin SSH Serial	Basic options for your PuTTY session         Specify the destination you want to connect to         Host Name (or IP address)       Port         Inse. corp. vasaorg.sk       22         Connection type:       Rogin	Yes       No         Cancel       Help	
<u>A</u> bout <u>H</u> elp	<u>O</u> pen <u>C</u> ancel		

Obr. 5.3: PuTTY – uloženie nastavení a potvrdenie autentickosti pri prvom prihlásení

Dvojklikom na uložené nastavenia (alebo výberom a kliknutím na tlačidlo Open) sa PuTTY pokúsi nadviazať spojenie s vybraným počítačom. Pri prvom prihlásení na počítač sa zobrazí okno pre potvrdenie autentickosti počítača, na ktorý sa pripájame (analogicky je to aj na Unixe). Po potvrdení autentickosti sa zobrazí terminálové okno.



Obr. 5.4: PuTTY – terminálové okno po nadviazaní spojenia

PuTTY je možné použiť aj na presmerovanie portov a v súčinnosti s X serverom (napríklad z Cygwin) aj vzdialenej pracovnej plochy na lokálny počítač.

# Kapitola 6

# Pripojenie na plochu Windows z Linuxu

Operačný systém Windows v edíciách, ktoré sú schopné pripojenia do domény, štandardne poskytuje možnosť pripojiť sa vzdialene na ich grafickú pracovnú plochu pomocou protokolu Remote Desktop Protocol (RDP). Pre operačný systém Linux existuje niekoľko implementácií tohto protokolu. V nasledovných častiach spomenieme dve z nich: "rdesktop" a "FreeRDP". Najprv si však popíšeme "Network Level Authentication", ktorá tvorí dôležitú súčasť mechanizmu pripojenia na vzdialenú pracovnú plochu.

## 6.1 RDP a Network Level Authentication

Pri pokuse klienta o pripojenie vytvorí operačný systém Windows pre neho nové sedenie s grafickým používateľským rozhraním. Potom sa klient v tomto rozhraní môže prihlásiť rovnakým spôsobom, ako keby fyzicky sedel za počítačom, na ktorý sa prihlasuje. Toto riešenie bolo pre klienta intuitívne. Umožňovalo však útočníkom žiadať počítač o vytvorenie sedenia bez toho, aby vedeli akékoľvek prihlasovacie údaje. Na základe jednoduchej sieťovej požiadavky musel počítač vykonať zložitú prípravu sedenia a grafického prostredia. Útočník potom mohol spojenie zavrieť a postup dokola opakovať. Týmto spôsobom mohol útočník voči počítaču vykonať relatívne "lacný" útok "Denial of Service" (DoS).

Preto bol od verzie Windows Vista a RDP 6.0 zavedený nový spôsob autentifikácie klienta, tzv. "Network Level Authentication" (NLA). Táto autentifikácia na sieťovej úrovni umožnila overiť identitu používateľa ešte pred zložitou prípravou sedenia s grafickým prostredím. Týmto spôsobom sa zamedzilo vyššie spomínanému DoS útoku, pretože útočník, ktorý nepoznal prihlasovacie údaje, zaťažil systém oveľa menej. NLA zavádza "CredSSP", čo je nový "Security Support Provider" (SSP). CredSSP sa dá použiť v kombinácii s "NT LAN Manager" (NTLM) alebo Kerberos autentifikáciou, podľa toho, či je počítač mimo domény, alebo je pripojený do domény (v tom prípade je podporované aj SSO).

Novšie verzie Windows štandardne vynucujú použitie NLA pri pripojení cez RDP. Pre kompatibilitu s niektorými programami môže byť potrebné povoliť aj starší spôsob autentifikácie (aj keď lepším riešením by rozhodne bola aktualizácia nekompatibilných programov).

### 6.1.1 Povolenie vzdialeného prístupu

Operačný systém Windows štandardne nepovoľuje vzdialený prístup k počítaču. Ak chceme používať RDP na pripojenie, tak musíme tento prístup najprv povoliť. Prvá možnosť je dostať sa cez "✿ ► System ► About ► Advanced System Settings" k oknu "System Properties". Na záložke "Remote" (zobrazenej na obrázku 6.1 vľavo) môžeme povoliť vzdialený prístup zvolením možnosti "Allow remote connections to this computer".

System Properties ×	← Settings	- 🗆 ×
Computer Name Hardware Advanced System Protection Remote		
Remote Assistance	ŵ Home	Remote Desktop
Allow Bemote Assistance connections to this computer		
What happens when I enable Remote Assistance?	Find a setting D	Remote Desktop lets you connect to and control this PC from a remote device by using a Remote Desktop client (available
Ad <u>v</u> anced	System	for Windows, Android, iOS and macOS). You'll be able to work from another device as if you were working directly on this PC.
Denote Decker	Hi Multitasking	
Hemote Desktop		Enable Remote Desktop
Choose an option, and then specify who can connect.	Projecting to this PC	• Off
O Don't allow remote connections to this computer		
<ul> <li>Allow remote connections to this computer</li> </ul>	𝔅 Shared experiences	User accounts
Allow connections only from computers running Remote	Cickaud	
Desktop with Network Level Authentication (recommended)	L) Cipboard	Select users that can remotely access this PC
Help me choose Select Users	✓ Remote Desktop	
		Help from the web
OK Cancel Apply	① About	Setting up remote desktop

Obr. 6.1: Povolenie vzdialeného prístupu

Alternatívne môžeme postupovať cez "♣ ► System ► Remote desktop ► Enable Remote Desktop" (obrázok 6.1 vpravo). Povolenie potvrdíme kliknutím na tlačidlo Confirm v dialó-govom okne "Remote Desktop Settings".

### 6.1.2 Vypnutie vynucovania NLA

Windows štandardne pri vzdialenom prístupe k počítaču vyžaduje použitie nového NLA protokolu. Avšak, dá sa nakonfigurovať tak, aby použitie NLA nevynucoval. Potom bude možné použiť aj starý spôsob autentifikácie. Z dôvodov uvedených v časti 6.1 to však *neodporúčame*.

Opäť máme dve možnosti ako vypnúť vynucovanie NLA. Prvá možnosť je dostať sa cez "✿ ► System ► About ► Advanced System Settings" k oknu "System Properties". Na záložke "Remote" (zobrazenej na obrázku 6.2 vľavo) môžeme povoliť vzdialený prístup zrušením zaškrtnutia možnosti "Allow connections only from computers running Remote Desktop with Network Level Authentication (recommended)".

lystem Properties	<	-	×
Computer Name Hardware Advanced System Protection Remote Remote Assistance			
Allow Berrote Assistance connections to this computer	j i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		
What happens when I enable Remote Assistance?	Configure Network Level Authentication		
Advanced	Require computers to use Network Level Authentication to connect (recommended)		
Remote Desktop	Annual and Annual An		
Choose an option, and then specify who can connect.	Why allow connections only with Network Level Authentication?		
○ Don't allow remote connections to this computer			
Allow remote connections to this computer	External connections		
Allow connections only from computers running Remote Desktop with Network Level Authentication (recommended)	Learn how to allow remote connections from outside your local network		
Help me choose Select Users			
	Remote Desktop port		
OK Cancel Apply	Current Remote Desktop Port 3389		

Obr. 6.2: Vypnutie vynucovania NLA

Alternatívne môžeme postupovať cez "✿ ► System ► Remote desktop ► Advanced settings" (obrázok 6.2 vpravo). Následne zrušíme zaškrtnutie políčka "Require computers to use Network Level Authentication to connect (recommended)". Zrušenie potvrdíme kliknutím na tlačidlo Proceed anyway v dialógovom okne "Remote Desktop Settings". Po potvrdení zmien sa už môžeme pripojiť na počítač bez použitia NLA.

### 6.2 rdesktop

Jedným z prvých Windows RDP klientov pre Linux je program rdesktop. Pôvodne nepodporoval NLA, ale od verzie 1.8.0 je implementovaná podpora CredSSP s Kerberos autentifikáciou. Ak je Linuxový počítač pripojený do domény, tak môže využiť Kerberos autentifikáciu na doménovom radiči s protokolom NLA. Žiaľ, možnosť CredSSP s NTLM nie je implementovaná, preto pokiaľ počítač nie je pripojený do domény, tak nemôžeme použiť NLA. Aj potom je možné použiť rdesktop, je však nutné vypnúť NLA, čo *neodporúčame* (v takom prípade je lepšie použiť FreeRDP).

Pre otestovanie pripojenia pomocou rdesktop s NLA je potrebné sa najprv na Linuxovom počítači prihlásiť ako doménový používateľ:

```
tester@linwo:~$ ssh CORP\\tester@localhost
1
2
  CORP\tester@linwo:~$ klist -fe
3
   Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_10010
   Default principal: tester@CORP.VASAORG.SK
4
5
6
  Valid starting Expires Service principal
    renew until ..., Flags: FRIA
                              krbtgt/CORP.VASAORG.SK@CORP.VASAORG.SK
7
8
     Etype (skey, tkt): aes256-cts-hmac-sha1-96, aes256-cts-hmac-sha1-96
9
                              LINWO$@CORP.VASAORG.SK
10
     Flags: A, Etype (skey, tkt): aes256-cts-hmac-sha1-96, aes256-cts-hmac-sha1-96
11
```

Vidíme, že prihlásením vznikol Kerberos TGT, ktorý potrebuje CredSSP s Kerberos autentifikáciou. Bez prihlásenia do domény by sme pri pokuse o pripojenie pomocou rdesktop a NLA dostali chybu:

1 Failed to initialize NLA, do you have correct Kerberos TGT initialized ?

Program rdesktop nainštalujeme príkazom sudo apt install rdesktop. Po nainštalovaní je možné nadviazať pripojenie k vzdialenej pracovnej ploche príkazom:

```
1 CORP\tester@linwo:~$ rdesktop -u tester -z -x l winse
```

Parameter –u meno určuje meno používateľa, pod ktorým sa chceme pripojiť. Obdobne –d doména určuje doménu pripájaného doménového používateľa. Parameter –z povolí kompresiu dátového toku, čím sa získa lepšia rýchlosť pri pomalom spojení. Šírku dátového toku (l[an], b[roadband], m[odem]) je možné nastaviť parametrom –x.

K vzdialenej pracovnej ploche na Windows sa nám, žiaľ, nepodarilo dopracovať. Aj keď sa spojenie pomocou CredSSP nadviazalo, tak sa zdá, že rdesktop má problém s TLS 1.2 použitým operačným systémom Windows. Skúsme preto nadviazať spojenie bez NLA.

### 6.2.1 Pripojenie cez rdesktop bez NLA

Najprv potrebujeme na vzdialenom Windows počítači vypnúť vynucovanie NLA postupom uvedeným v podčasti 6.1.2. Potom sa na tento počítač môžeme prihlásiť už aj bez toho, aby sme boli na Linuxe prihlásení ako doménový používateľ. Použijeme príkaz:

```
tester@linwo:~$ rdesktop -u tester -z -x l winse
 1
 2
   ATTENTION! The server uses and invalid security certificate which can not be
 3
                                                                                     С
      <trusted for the following identified reasons(s);</pre>
 4
 5
    1. Certificate issuer is not trusted by this system.
 6
        Issuer: CN=winse.corp.vasaorg.sk
 7
 8
   Review the following ... info before you trust it to be added as an exception.
 9
   If you do not trust the certificate the connection atempt will be aborted:
10
       Subject: CN=winse.corp.vasaorg.sk
11
        Issuer: CN=winse.corp.vasaorg.sk
12
13
14
     Certificate fingerprints:
15
          sha1: ac07bc9f4dde3f5476428126605c56b1801c227a
16
17 Do you trust this certificate (yes/no)? yes
18
   . .
   Connection established using SSL.
19
```

#### Uvidíme okno s plochou vzdialeného počítača, na ktorej sa môžeme prihlásiť:



Obr. 6.3: Prihlasovacie okno po pripojení sa programom rdesktop bez NLA

### 6.3 FreeRDP

Program FreeRDP, na rozdiel od programu rdesktop, podporuje CredSSP s NTLM. Nainštalujeme ho príkazom sudo apt install freerdp2-x11. Potom sa nasledovným príkazom pripojíme na vzdialenú plochu:

Parameter /u:meno určuje meno používateľa, pod ktorým sa chceme pripojiť a parameter /v:server[:port] zas meno a port počítača, na ktorý sa chceme pripojiť. Obdobne /d:doména určuje doménu pripájaného doménového používateľa. Parameter /compression povolí kompresiu dátového toku, čím sa získa lepšia rýchlosť pri pomalom spojení. Šírku dátového toku je možné nastaviť parametrom /network:lan. Parameter /rfx povolí RemoteFX, čo je technológia pre zlepšenie vizuálneho zážitku pri RDP. Nakoniec parametrom /sec:nla vynútime použitie NLA zo strany klienta.

Po odoslaní príkazu budeme na príkazovom riadku vyzvaní na potvrdenie autentickosti vzdialeného počítača a zadanie hesla:

```
1
2
   Certificate details for winse.corp.vasaorg.sk:3389 (RDP-Server):
3
           Common Name: winse.corp.vasaorg.sk
                     CN = winse.corp.vasaorg.sk
4
           Subject:
5
           Tssuer:
                        CN = winse.corp.vasaorg.sk
           Thumbprint: eb:af:4b:77:e7:c0:5a:b4:9a:91:12:a7:...:40:9f:1a
6
   The above X.509 certificate could not be verified, possibly because you don't have
7
   the CA certificate in your certificate store, or the certificate has expired.
8
9 Please look at the OpenSSL documentation on how to add a private CA to the store.
10 Do you trust the above certificate? (Y/T/N) Y
11 Password:
```

Po potvrdení autentickosti sa vzdialený počítač pridá do zoznamu známych počítačov a už nebude nutné opätovne potvrdzovať jeho autentickosť (podobne ako pri ssh):

Po skončení dialógu na príkazovom riadku sa otvorí okno so vzdialenou pracovnou plochou, na ktorú už bude používateľ rovno prihlásený:

			FreeR	IDP: winse.corp.vasaorg.sk				- 😣
Recycle Bin								
Settings						×		
		Windows Se	ettin	igs				
		Find a setting		P				-
	<b>_</b>	System Display, asund, notifications, prever		Devices Sturtooth, printees, mouse				
		Network & Internet Wi-Fi, airplane mode, VPN	¢	Personalization Background, lock screen, colors				
	E	Apps Uninstal, default	urrents Share	View				- 0
		features + + + M	> This	PC > Documents		~	Search De	cuments
		<ul> <li>✓ # Quick eccess</li> <li>■ Dedisop</li> <li>♦ Dewnleads</li> <li>№ Decumentb</li> <li>₩ Patanes</li> </ul>		Neve	T	Date modified	pas	See

Obr. 6.4: Pracovná plocha po pripojení sa programom xfreerdp s NLA

# Kapitola 7

# Záver

Naším cieľom bolo demonštrovať rôzne možnosti integrácie operačných systémov Windows a Unix. Najprv sme popísali, akým spôsobom je možné pripojiť Linuxový počítač s Ubuntu 20.04 do domény riadenej Windows Serverom 2019. Začali sme konfiguráciou radiča domény na Windows a potom sme nastavili autentifikáciu používateľov na Linuxe voči tejto doméne. Na konci tejto kapitoly sme predviedli, ako sa môže doménový používateľ prihlásiť na Linuxový počítač, pričom sa mu automaticky vytvorí domovský priečinok a správne sa namapuje jeho doménový identifikátor na Linuxový. Rovnako sme spomenuli rôzne možnosti riešenia pridelenia jednoznačného Linuxového UID tomu istému používateľovi z domény na rôznych Linuxových počítačoch v doméne.

V ďalšej kapitole sme popísali inštaláciu a konfiguráciu radiča domény postaveného na Linuxovom balíku Samba 4. Uviedli sme niektoré možnosti správy takejto domény z Linuxu, ale ukázali sme aj jej správu natívnymi nástrojmi operačného systému Windows. Túto kapitolu sme uzavreli pridaním počítača s operačným systémom Windows do Samba domény a ukázali sme, ako naň aplikovať dve vybrané skupinové politiky.

Poslednou témou bolo pripojenie sa z jedného operačného systému na vzdialenú pracovnú plochu druhého systému. Najprv sme v samostatnej kapitole popísali projekt Cygwin so zameraním na použitie SSH a X servera. Ukázali sme, ako použiť tieto programy na pripojenie sa z operačného systému Windows na Unixový počítač a spúšťať nielen konzolové, ale aj grafické aplikácie. V nasledujúcej kapitole sme spomenuli program PuTTY, ktorý nahrádza SSH (nie však X server) z Cygwinu, pričom je podstatne kompaktnejší. V poslednej kapitole sme ukázali, ako sa možno pripojiť z Linuxu na vzdialenú pracovnú plochu Windows. Na pripojenie sme najprv použili starší program rdesktop, ktorý je možné použiť pokiaľ nepotrebujeme pripojenie cez NLA a potom novší program FreeRDP s podporou NLA.